



SAS[®] Event Stream Processing: パブリッシュ/サブスクライブ API リファレンス

2026.06

このドキュメントは、ソフトウェアの追加バージョンに適用される場合があります。このドキュメントを [SAS Help Center](#) で開き、バナーのバージョンをクリックすると、使用できるすべてのバージョンが表示されます。

パブリッシュ/サブスクライブAPI の概要	2
Python パブリッシュ/サブスクライブAPI の使用	3
Java パブリッシュ/サブスクライブAPI の使用	4
Java パブリッシュ/サブスクライブ API の概要	4
高レベルのパブリッシュ/サブスクライブメソッドの使用	5
Google プロトコルバッファをサポートするメソッドの使用	7
ユーザー提供のコールバック関数の使用	7
Java クライアント用の代替トランスポートの使用	8
C パブリッシュ/サブスクライブAPI の使用	12
エンジンの視点からの C パブリッシュ/サブスクライブ API	12
クライアントの視点からの C パブリッシュ/サブスクライブ API	14
C パブリッシュ/サブスクライブ API の一般的な関数	15
Google プロトコルバッファオブジェクトをサポートするための機能	33
JSON オブジェクトをサポートする関数	36
Apache Avro オブジェクトをサポートする関数	39
XML オブジェクトをサポートする関数	42
イベントストリーム処理オブジェクトを分析および操作する関数	45
保証された配信	46
保証された配信の概要	46

保証配信成功のシナリオ	48
保証配信失敗のシナリオ	48
配信保証の API メソッドのパブリッシュ/サブスクライブ	49
構成ファイルの内容	49
Google プロトコルバッファのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート	51
Google プロトコルバッファのパブリッシュ/サブスクライブ API サポートの概要 ..	51
プロトコルバッファメッセージ内のネストされたフィールドと繰り返しフィールドを イベントブロックに変換する	53
イベントブロックをプロトコルバッファメッセージに変換	53
Google プロトコルバッファの転送のサポート	54
JSON メッセージングのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート	55
概要	55
JSON メッセージのネストされたフィールドをイベントブロックに変換する	55
イベントブロックを JSON メッセージに変換する	57
JSON メッセージの転送のサポート	57
Apache Avro メッセージのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート	58
概要	58
サブスクライバーのサポート	59
パブリッシャーのサポート	60
Apache Avro メッセージのイベントブロックへの変換	62
イベントブロックを Apache Avro メッセージに変換	64
Avro メッセージの転送のサポート	64
XML メッセージングのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート	65

パブリッシュ/サブスクライブ API の概要

SAS Event Stream Processing は、Python、Java、C 向けのパブリッシュ/サブスクライブアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)を提供しています。これらの API を使って、次のことができます。

- 実行中のプロジェクトのソースウィンドウにイベントストリームをパブリッシュする
- プロジェクトのウィンドウイベントストリームをサブスクライブします

これらの API は、TCP/IP ネットワークをサポートし、IPv4 に対応しています。

これらの API を使用するアプリケーションを Kubernetes クラスター内のポッドで実行すると、同じクラスター内で動作するプロジェクトと通信することができます。

重要 これらの API は、Kubernetes クラスターの外部で動作するアプリケーションでは、クラスター内で動作するプロジェクトへのパブリッシュやプロジェクトからのサブスクライブには使用できません。クラスターの外部で動作するアプリケーションは、代わりに WebSocket を使用して、クラスター内で動作するプロジェクトにイベントを注入したり、イベントを照会したりすることができます。

ESP Connect API は、JavaScript オブジェクトを使用して、あらゆるプラットフォームから ESP サーバーと通信することができます。これらのオブジェクトは、Web ページに埋め込むことができ、また、Node.js をサポートしているため、コマンドラインから実行することもできます。この API は、ESP のエッジサーバーだけでなく、Kubernetes 環境で動作する ESP サーバーとも連携します。[その GitHub リポジトリ](#)から ESP Connect API にアクセスします。

SAS Event Stream Processing は、Google プロトコルバッファ、JSON メッセージング、Apache Avro メッセージング、および XML メッセージングをサポートするライブラリも提供します。ライブラリは、イベントブロックとバッファまたはメッセージの間の変換メソッドを提供します。

Python パブリッシュ/サブスクライブ API の使用

SAS Event Stream Processing Python パブリッシュ/サブスクライブ API は、Python 3.4.x を使用して開発され、テストされました。他のバージョンでは、テストされておらずサポートされていません。

API は、Python の ctypes 外部関数ライブラリを使用して実装されています。このライブラリは Python で C パブリッシュ/サブスクライブ API をラップします。したがって、Python パブリッシュ/サブスクライブ API 定義は、[C パブリッシュ/サブスクライブ API](#) を反映します。関数は、C 関数と同じ名前を持ちますが、名前から `C_dfESPpubsub` が削除されています(`C_dfESPpubsubInit` が `Init` になるなど)。

API は、**pubsubApi.py** と **modelingApi.py** という 2 つのファイルで定義され、文書化されています。これらのファイルは、Linux システムの場合は `$DFESP_HOME/lib`、Windows システムの場合は `%DFESP_HOME%\lib` にあります。

[オンライン](#)で Python で記述されたパブリッシャークライアントとサブスクライバークライアントのサンプルを見つけることができます。

`Init()`関数は、次の処理を行います。

- 必要な C API ライブラリを読み込みます
- Python の関数ポインターを設定します
- ESP ロガーインスタンスを作成します
- `PythonInit()`関数に渡されるロギングレベルとロギング設定ファイルパスを使用して C API `C_dfESPpubsubInit()` 関数を呼び出します
- `C_dfESPpubsubInit()`が返す戻り値を返します。

`modelingApi.py` には、C API 関数をラップしない次の余分な関数が含まれています。

- `getLoggingHandler()`
- `arrayGetString(instance, i)`
- `arrayGetInt32(instance, i)`

`getLoggingHandler()`は、`Init()`によって作成された Python ロガーインスタンスを返します。Python クライアントは次のようなロガーインスタンスを取得できます：

```
logger = logging.getLogger()
```

```
logger.addHandler(modelingApi.getLoggingHandler())
```

ロガーは標準の ESP ロギング機能への内部関数ポインターを定義しているため、ログメッセージは ESP サーバーまたは C クライアントによって記録されたメッセージのように見えます。

`logger.level(string)` を呼び出すことによって、さまざまなレベルでメッセージを記録できます。*level* は **debug**、**info**、**warning**、**error**、または **critical** です。これらのレベルは、SAS Stream Processing ロギングレベル DEBUG、INFO、WARN、ERROR、および FATAL にそれぞれマップされます。

`arrayGet*` 関数は、C 関数によって構築され、`SchemaGetNames()` などの Python 関数によって返された配列内のエントリを抽出するために使用されます。この抽出は、`QueryMeta()` によって返されたものなど、C 関数によって構築されたベクトルの処理とは異なります。このようなベクトルのエントリは、`StringVGet()` を呼び出すことで取得できます。

Java パブリッシュ/サブスクライブ API の使用

Java パブリッシュ/サブスクライブ API の概要

SAS Event Stream Processing と C パブリッシュ/サブスクライブ API は SAS ロギングライブラリを使用しますが、Java パブリッシュ/サブスクライブ API は **java.util.logging** パッケージの Java ロギング API を使用します。ログレベルと Java ロギングの詳細については、そのパッケージを参照してください。

Java パブリッシュ/サブスクライブ API は 2 つのパッケージで提供されています。これらのパッケージは、次のパブリックインターフェイスを定義します。

- **com.sas.esp.api.pubsub**
 - **com.sas.esp.api.pubsub.clientHandler**
 - **com.sas.esp.api.pubsub.clientCallbacks**
- **com.sas.esp.api.server**
 - **com.sas.esp.api.server.datavar**
 - **com.sas.esp.api.server.event**
 - **com.sas.esp.api.server.eventblock**
 - **com.sas.esp.api.server.library**
 - **com.sas.esp.api.server.schema**

クライアントは、イベントストリーム処理アプリケーションまたは ESP サーバーをいつでも照会して、現在実行中のウィンドウ、連続クエリ、およびプロジェクトをさまざまな粒度で検出できます。この情報は、名前を表す文字列のリストの形式でクライアントに返されます。このリストは、`subscriberStart()` または `publisherStart()` に渡す URL 文字列を作成するために使用できます。

注: Java API に渡されるイベントストリームパブリッシュ URL が認証用に *?username* パラメーターを含む場合、クラスパスに **cas-client-*.jar** を含める必要があります。

Java パブリッシュ/サブスクライブ API のパラメーターと使用法は、C パブリッシュ/サブスクライブ API の同等の呼び出しと同じです。

C API リファレンスと Java インターフェイスリファレンスは、**\$DFESP_HOME/doc/html** にあります。

高レベルのパブリッシュ/サブスクライブメソッドの使用

次の高レベルパブリッシュ/サブスクライブメソッドは、**com.sas.esp.api.pubsub.clientHandler** で定義されています。

表 1 高レベルのパブリッシュ/サブスクライブメソッド

方法	説明
<code>boolean init(Level level)</code>	パブリッシュ/サブスクライブサービスを初期化します
<code>dfESPclient publisherStart(String serverURL, clientCallbacks userCallbacks, Object ctx)</code>	サイトパブリッシャーを開始します。
<code>dfESPclient subscriberStart(String serverURL, clientCallbacks userCallbacks, Object ctx)</code>	サブスクライバーを開始します
<code>boolean connect(dfESPclient client)</code>	イベントストリーム処理アプリケーションまたは ESP サーバーに接続します
<code>boolean publisherInject((dfESPclient client, dfESPeventblock eventblock)</code>	イベントブロックをパブリッシュします
<code>ArrayList< String > queryMeta (String queryURL)</code>	クエリモデルのメタデータ
<code>ArrayList< String > getModel(String queryURL)</code>	クエリモデルウィンドウとそのエッジ
<code>boolean disconnect (dfESPclient client, boolean block)</code>	イベントストリームプロセッサから切断します
<code>boolean stop (dfESPclient client, boolean block)</code>	サブスクライバーまたはパブリッシャーを停止します
<code>void shutdown ()</code>	パブリッシュ/サブスクライブサービスをシャットダウン

方法	説明
<code>boolean setBufferSize(dfESPclient client, int mbytes)</code>	デフォルトのソケット読み書きバッファサイズを変更する
<code>dfESPclient GDsubscriberStart (String serverURL, clientCallbacks userCallbacks, Object ctx, String configFile)</code>	保証された配信サブスクライバーを開始します
<code>dfESPclient GDbuilderStart (String serverURL, clientCallbacks userCallbacks, Object ctx, String configFile)</code>	保証配信パブリッシャーを開始します
<code>long GDbuilderGetID()</code>	順次配信されるイベントブロックに書き込むための ID を順次取得
<code>boolean GDsubscriberAck(dfESPclient client, dfESPeventblock eventblock)</code>	保証された配信通知をトリガーします
<code>boolean persistModel(String hostportURL, String persistPath)</code>	実行中のエンジンに現在の状態をディスクに保存するよう指示します
<code>boolean quiesceProject(String projectURL, dfESPclient client)</code>	実行中のエンジンにモデル内の特定のプロジェクトを休止するよう指示します。
<code>boolean subscriberMaxQueueSize(String serverURL, int maxSize, boolean block)</code>	サブスクライバーに送信されたイベントブロックをエンキューするために使用される、イベントストリーム処理サーバー内のキューの最大サイズを構成します。キューのサイズが maxSize を下回るのを待つために block を 1 に設定し、そうでなければクライアントを切断します。
<code>boolean pingHostPort(String hostportURL)</code>	実行中のエンジンに ping を実行して、指定されたパブリッシュ/サブスクライブポートが開いているかどうかを確認します。また、オープンポートがパブリッシュ/サブスクライブポートであることを確認するために、マジックナンバーを交換して確認します。
<code>boolean setTokenLocation(String tokenLocation)</code>	パブリッシュ/サブスクライブサーバーによる認証に必要な OAuth トークンを含むローカルファイルシステム内のファイルの場所を設定します。
<code>void setTransportConfigFile(String xportCfgFile)</code>	ローカルファイルシステム内のパブリッシュ/サブスクライブトランスポート構成ファイルの場所を設定します。使用されている代替のトランスポートラ

方法	説明
	イブライリに応じて、デフォルト値は "kafka.cfg"、"rabbitmq.cfg"、 "solace.cfg"、または"client.config"です。

詳細は、[\\$DFESP_HOME/doc/html/index.html](#) を参照してください。クライアントハンドラについては、[クラスページ](#)を検索してください。

Google プロトコルバッファをサポートするメソッドの使用

次のメソッドが **com.sas.esp.api.pubsub.protobufInterface** に定義されています。

表 2 Google プロトコルバッファをサポートするメソッド

方法	説明
<code>boolean init(String fileDescriptorSet, String msgName, dfESPSchema schema, EventOpCodes defaultOpcode)</code>	Google プロトコルバッファをサポートするライブラリを初期化します。
<code>dfESPeventblock protobufToEb(byte[] serializedProtobuf)</code>	protobuf メッセージをイベントブロックに変換します。
<code>byte[] ebToProtobuf(dfESPeventblock eb, int index)</code>	イベントブロック内のイベントを protobuf メッセージに変換します。

詳細については、[“Google プロトコルバッファのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート”](#)を参照してください。

ユーザー提供のコールバック関数の使用

com.sas.esp.api.pubsub.clientCallbacks インターフェイスリファレンスは、ユーザー提供のコールバック関数のシグネチャを定義します。現在、次の 3 つの機能があります。

- サブスクライブされたイベントブロックハンドラ
- パブリッシュ/サブスクライブ失敗ハンドラ
- 保証配信 ACK-NACK ハンドラ

サブスクライブされたイベントブロックハンドラは、サブスクライバークライアントによってのみ使用されます。これは、アプリケーションまたはサーバーからの新しいイベントブロックが到着したと

きに呼び出されます。イベントブロックを処理した後、クライアントは `eventblock_destroy()` を呼び出して解放します。

このユーザー定義のコールバックのシグネチャは次のとおりです。

```
void com.sas.esp.api.pubsub.clientCallbacks.dfESPsubscriberCB_func
(dfESPeventblock eventBlock, dfESPschema schema, Object ctx)
```

- `eventBlock` は読み込まれたイベントブロックです
- `schema` は、クライアント処理用のイベントのスキーマです。
- `ctx` は、コール状態を維持するためのオプションのコンテキストポインターです。

パブリッシュ/サブスクライブクライアント ERROR 処理の 2 番目のコールバック関数は、サブスクライバクライアントとパブリッシャークライアントの両方でオプションです。指定されている場合 (つまり `NULL` でない場合)、クライアントサービス内の異常な切断のような異常なイベントが発生するたびに呼び出されます。これにより、クライアントは正常に処理し、場合によってはパブリッシュ/サブスクライブサービス ERROR から回復することができます。このコールバック関数のシグネチャは次のとおりです。

- `failure` は `pubsubFail_APIFAIL`、`pubsubFail_THREADFAIL`、または `pubsubFail_SERVERDISCONNECT` です。
- `code` は、失敗の特定のコードを提供します。
- `ctx` は、状態データ構造体へのオプションのコンテキストポインターです。

```
void com.sas.esp.api.pubsub.clientCallbacks.dfESPpubsubErrorCB_func
(clientFailures failure, clientFailureCodes code, Object ctx)
```

`clientFailures` および `client FailureCodes` は、インターフェイス参照

`com.sas.esp.api.pubsub.clientFailures` および **`com.sas.esp.api.pubsub.clientFailureCodes`** で定義されています。

保証された配信 ACK-NACK ハンドラは、特定のイベントブロックのステータスを提供するために、またはすべてのサブスクライバが接続され、パブリッシュを開始できることをパブリッシャーに通知するために呼び出されます。このコールバック関数のシグネチャは次のとおりです。

```
void com.sas.esp.api.pubsub.clientCallbacks.dfESPGDpublisherCB_func
(clientGDStatus eventBlockStatus, long eventBlockID, Object ctx)
```

どこで

- `eventBlockStatus` は、`ESP_GD_READY`、`ESP_GD_ACK`、または `ESP_GD_NACK` です。
- `eventBlockID` は、パブリッシュ前にイベントブロックに書き込まれた ID です。
- `ctx` は、状態データ構造体へのオプションのコンテキストポインターです。

Java クライアント用の代替トランスポートの使用

通常、Java パブリッシュ/サブスクライブクライアントは、ESP サーバーとの通信に直接 TCP/IP 接続を使用します。次のライブラリは、Java パブリッシュ/サブスクライブクライアントが別のメカニズムでイベントブロックを送受信することを可能にします。

- RabbitMQ Java ライブラリは、RabbitMQ サーバーを介して送受信できます。
- Solace Java ライブラリを使用すると、Solace アプライアンスを介して送受信できます。
- Kafka Java ライブラリは、Kafka クラスターを介して送受信できます。

これらのライブラリは、Java の C パブリッシュ/サブスクライブ API メソッドと同等のものを使用して、代替トランスポートを置き換えます。エンジンが RabbitMQ、Solace、または Kafka を使用して 1+N-Way フェイルオーバー用に構成されている場合、Java パブリッシュ/サブスクライブクライアントは対応するクライアントライブラリを使用してフェイルオーバーを success させる必要があります。

Java パブリッシュ/サブスクライブクライアントアプリケーションでこれらのライブラリの 1 つを置き換えるには、次のように、クラスパスの **dfx-esp-api.jar** の前に対応する JAR filename を挿入します。

- RabbitMQ の場合、JAR ファイルは **dfx-esp-rabbitmq-api.jar** です。
- Solace の場合、JAR ファイルは **dfx-esp-solace-api.jar** です。
- Kafka の場合、JAR ファイルは **dfx-esp-kafka-api.jar** です。

RabbitMQ ライブラリを使用する場合は、ネイティブ RabbitMQ Java クライアントライブラリ(**amqp-client-3.4.2.jar**)もインストールする必要があります。 <http://www.rabbitmq.com/java-client.html> で入手してください。次に、**\$DFESP_HOME/lib** から **commons-configuration-1.10.jar**、**commons-lang-2.6.jar**、および **commons-logging-1.2.jar** と一緒に **amqp-client-3.4.2.jar** をクラスパスに追加します。

1+N-Way フェイルオーバーをサポートする Java パブリッシャーアダプターに Kafka ライブラリを使用する場合は、Apache Zookeeper Java クライアントライブラリもインストールする必要があります。 <http://zookeeper.apache.org/releases.html> で入手し、クラスパスに追加します。

現在の作業ディレクトリには、パブリッシュ/サブスクライブクライアントと ESP サーバー間の通信を管理するための構成ファイルも含まれている必要があります。

- RabbitMQ の場合、このファイルの名前は **rabbitmq.cfg** でなければなりません。
- Solace の場合は、**solace.cfg** という名前にする必要があります。
- Kafka の場合、**kafka.cfg** という名前にする必要があります。

または、setTransportConfigFile()メソッドを使用して、別のディレクトリにある構成ファイルの絶対パスを指定することもできます。

RabbitMQ の設定ファイルの例を次に示します。

```
{
  rabbitmq =
  {
    host = "my.machine.com";
    port = "5672";
    exchange = "SAS";
    userid = "guest";
    password = "encrypted_password";
    passwordencrypted = true;
    heartbeat = "5"
  }
  sas =
  {
    buspersistence = true;
    queueName = "subpersist";
    protobuf = true;
    descfile = "./GpbHistSimFactory.desc";
    protomsg = "GpbTrade";
    noreplay = true;
  }
}
```

```
}
```

次のことに注意してください。

- host、port、exchange、userid、および password パラメーターが必要です。
- passwordencrypted パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。

注: passwordencrypted = true の場合、**password** の値は dfesp_pwd_encrypt ユーティリティによって生成された暗号化されたパスワードである必要があります。このユーティリティは、ESP サーバーコンテナの **/opt/sas/viya/home/SASEventStreamProcessingEngine/bin** ディレクトリにあります。

```
dfesp_pwd_encrypt password espRMQclientUsedByUser=userid
```

ユーティリティはコンテナ内で実行する必要があります。

- heartbeat パラメーターはオプションで、デフォルトでは heartbeat はありません。
- buspersistence パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。
- queueName パラメーターは、サブスクライバーの場合は必要で、パブリッシャーの場合は無視されます。
- protobuf パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。
- descfile パラメーターは、protobuf=true の場合に必要です。
- protomsg パラメーターが必要です。
- noreplay パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。**true** に設定すると、buspersistence が有効になっていても、受信したメッセージが肯定応答されます。

buspersistence パラメーターと queueName パラメーターは、パブリッシャーとサブスクライバーにとって異なる意味を持ちます。

- パブリッシャーの場合、queueName は常は無視されます。buspersistence = false の場合、メッセージは非永続配信モードで送信されます。それ以外の場合、配信モードは永続的です。
- サブスクライバーにとって、buspersistence = false はクライアントによって作成されたすべてのキューおよびエクスチェンジが耐久性がなく、自動削除され、queueName パラメーターが無視されることを意味します。buspersistence = true の場合、すべての交換とキューは永続的で自動削除ではなく、耐久性のある受信キューの queueName は固定されます。

Solace の設定ファイルの例を次に示します。

```
{
solace =
{
session = ( "host", "10.37.150.244:55555",
"username", "sub1", "encrypted_password",
"sub1", "vpn_name", "SAS"); (all required)
context = ( "CONTEXT_TIME_RES_MS", "50",
"CONTEXT_CREATE_THREAD", "1");
}
sas=
{
buspersistence = true;
queueName = "myqueue";
protobuf = true;
descfile = "./GpbHistSimFactory.desc";
protomsg = "GpbTrade";
```

```
passwordencrypted = true;
}
}
```

次のことに注意してください。

- session および context パラメーターが必要です。
- buspersistence パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。
- queueName パラメーターは、サブスクライバーの場合で buspersistence=true の時は必要で、パブリッシャーの場合は無視されます。
- protobuf パラメーターはオプションで、デフォルト値は **false** です。
- descfile パラメーターは、protobuf=true の場合に必要です。
- protomsg パラメーターは、protobuf=true の場合に必要です。
- passwordencrypted はオプションです。デフォルト値は **false** です。

注: passwordencrypted = true の場合、**session.password** の値は dfesp_pwd_encrypt ユーティリティによって暗号化されていなければなりません。このユーティリティは、ESP サーバーコンテナの **/opt/sas/viya/home/SASEventStreamProcessingEngine/bin** ディレクトリにあります。

```
dfesp_pwd_encrypt session.password espSQLclientUsedByUser=session.username
```

ユーティリティはコンテナ内で実行する必要があります。

Kafka の設定ファイルの例を次に示します。

```
{
  kafka =
  {
    hostport = "kafkahost:9092"
    partition = "0"
    initialoffset = "largest"
    groupid = "mygroup"
    metatopic = "mymetatopic"
    session_timeout_ms = "40000"
  }
  sas =
  {
    protobuf = true;
    descfile = "./GpbHistSimFactory.desc";
    protomsg = "GpbTrade";
    hotfailover = false;
    numbufferedmsgs = "16000"
    zookeeperhostport = "myhost:myport"
    failovergroup = "mygroup"
  }
}
```

次の点に注意してください。

- hostport、partition、および initialoffset パラメーターが必要です。
- groupid パラメーターは、default=null のサブスクライバーのオプションです。パブリッシャーは無視されます。
- metatopic パラメーターはオプションです。デフォルト値は *random_string* です。

- session_timeout_ms パラメーターはオプションです。デフォルト値は **30000** です。
- protobuf パラメーターはオプションです。デフォルト値は **false** です。
- descfile パラメーターは、protobuf=true の場合に必要です。
- protomsg パラメーターは、protobuf=true の場合に必要です。
- hotfailover パラメーターは、デフォルト値が **false** のパブリッシャーにはオプションです。サブスクライバーは無視されます。
- numbufferedmsgs パラメーターは、hotfailover=true の場合に必要です。
- zookeeperhostport パラメーターは、hotfailover=true の場合に必要です。
- failovergroup は、hotfailover=true の場合に必要です。

C パブリッシュ/サブスクライブ API の使用

エンジンの視点からの C パブリッシュ/サブスクライブ API

C++モデリング API を使用してエンジンインスタンスのパブリッシュ/サブスクライブを有効にするには、次のように、dfESPEngine::initialize()コールの pubsub_ENABLE()パラメーターにポート番号を指定する必要があります。

```
dfESPEngine *engine;
engine = dfESPEngine::initialize(argc, argv, "engine",
pubsub_ENABLE(33335));

if (engine == NULL) {
    cerr << "Error: dfESPEngine::initialize() failed\n";
    return 1;
}
```

注: ESP サーバーでは、コマンドラインで“-pubsub port”を指定するか、エンジンエレメントのポート属性を使用してポートを指定します。

注: 単一のパブリッシュ/サブスクライブポートしか使用できない場合は、single_port_mode を **esp-properties.yml** で true に設定します。

クライアントは、ポート番号(この例では 33335)を使用してパブリッシュ/サブスクライブ接続を確立できます。パブリッシュ/サブスクライブが不要な場合は、そのパラメーターに pubsub_DISABLE を使用します。

パブリッシュ/サブスクライブが必要で、クライアントを認証する必要がある場合は、次のいずれかを使用します。

- `pubsub_ENABLE_OAUTH(port, clientId)` (ここで、`clientId` は CF UAA OAuth サーバークライアント ID です)
- `pubsub_ENABLE_SASLOGONAUTH(port, sasLogonURL)` (ここで、`sasLogonURL` は SASLogon サービスの基本サービス URL です)
- `pubsub_ENABLE_KERBEROS(port, serviceName)` (ここで、`serviceName` は Kerberos サービスプリンシパル名のサービス名部分です。)

ESP サーバーの場合は、**-auth oauth://clientId** または **-auth saslogon://sasLogonURL** または **-auth kerberos://serviceName** を指定します。

詳細については、“TCP/IP 接続での認証の有効化” ([SAS Event Stream Processing: エッジ環境でのセキュリティの実装](#)) を参照してください。

プロジェクトのパブリッシュ/サブスクライブ機能を初期化するには、`engine->startProjects()` を呼び出す前に `project->setPubSub()` を呼び出します。

次に例を示します:

```
project->setPubSub(dfESPproject::ps_AUTO);
engine->startProjects();
```

注: ESP サーバーと同等の機能は、プロジェクト要素の **pubsub** 属性を使用してパブリッシュ/サブスクライブ機能を指定することです。

このコードは、ポート 33335 でサーバリスナーソケットを開き、クライアントのサブスクライバーとパブリッシャーがパブリッシュ/サブスクライブサービス用に ESP サーバーに接続できるようにします。クライアントからのパブリッシュ/サブスクライブの接続要求が(後述のように)行われ一時的なポートが返されます。パブリッシュ/サブスクライブ API は、この接続にこのポートを使用します。

特定のポートの一時ポートを(セキュリティ上の目的で)オーバーライドするには、このプロジェクトへの接続に使用する優先ポートである第 2 パラメーターを使用して `project->setPubSub` を指定します。

次に例を示します:

```
project->setPubSub(dfESPproject::ps_AUTO, 33444);
```

注: ESP サーバーと同等の機能は、プロジェクト要素の **ポート** 属性を使用してポートを指定することです。

`project->setPubSub()` の最初のパラメーターはサブスクリプションサービスにのみ適用され、プロジェクトのウィンドウがクライアントのサブスクリプションをサポートする方法を指定します。ps_AUTO を指定すると、クライアントはプロジェクト内のすべてのウィンドウ出力イベントストリームをサブスクライブすることができます。

または、ps_MANUAL を指定して手動でウィンドウを有効にすることもできます。重要ではないプロジェクトでは、すべてのウィンドウを自動的に有効にすることが全体のパフォーマンスに顕著な影響を与えるため、手動で任意のウィンドウを有効にします。ps_NONE を指定して、すべてのウィンドウのサブスクライブを無効にします。

project->setPubSub() で ps_MANUAL を使用してウィンドウサブスクリプションを手動で有効にする場合は、それぞれのウィンドウに対して enableWindowSubs() を使用して、サブスクライブを次のように有効にします。

```
project->enableWindowSubs(dfESPwindow *w);
```

注: ESP サーバーは、ウィンドウエレメントの **pubsub** 属性を使用して、パブリッシュ/サブスクライブを有効または無効にします。

ただし、setPubSub() で ps_AUTO または ps_NONE を指定した場合、その後の enableWindowSubs() の呼び出しは無視され、警告が生成されます。

注: クライアントは、現在実行中のプロジェクトの任意のソースウィンドウ(およびソースウィンドウのみ)にイベントストリームをパブリッシュできます。デフォルトでは、すべてのソースウィンドウがパブリッシュ用に有効になっています。

クライアントの視点からの C パブリッシュ/サブスクライブ API

C パブリッシュ/サブスクライブ API を使用してエンジンのイベントストリームをサブスクライブしたりパブリッシュしたりするクライアントは、次を行う必要があります。

- 1 [C_dfESPpubsubInit\(\)](#) を使用してクライアントのサービスを初期化します。
- 2 [C_dfESPsubscriberStart\(\)](#) を使用してサブスクリプションを開始し、[C_dfESPpublisherStart\(\)](#) を使用してパブリッシャーを開始します。
- 3 [C_dfESPpubsubConnect\(\)](#) を使用してアプリケーションまたはサーバーに接続します。

パブリッシャーを実装するクライアントは、C_dfESPpublisherStart(). に渡された URL で指定されたソースウィンドウにイベントブロックをパブリッシュするために、必要に応じて C_dfESPpublisherInject() を呼び出すことができます。

クライアントパブリッシュ/サブスクライブ API の詳細は次のとおりです。

- パブリッシャーサービスとサブスクライバーサービスを提供するには、クライアントアプリケーションにヘッダーファイル C_dfESPpubsubApi.h を含める必要があります。API 呼び出しに加え、このファイルにはユーザー提供のコールバック関数のシグニチャも定義されています。その中には、サブスクライブされたイベントブロックハンドラーとパブリッシュ/サブスクライブエラーハンドラーの 2 つがあります。
- サブスクライブされたイベントブロックハンドラーは、サブスクライバークライアントによってのみ使用されます。これは、アプリケーションまたはサーバーからの新しいイベントブロックが到着したときに呼び出されます。イベントブロックを処理した後、クライアントは C_dfESPeventblock_destroy() を呼び出して解放します。このユーザー定義のコールバックのシグニチャは、次のとおりです。“eb”は読み込んだイベントブロック、“schema”はクライアント処理のイベントのスキーマ、ctx はコール状態を含むオプションのコンテキストオブジェクトです。

```
typedef void (*C_dfESPsubscriberCB_func)(C_dfESPeventblock eb,
    C_dfESPschema schema, void *ctx);
```

- 2 番目のコールバック関数 `C_dfESPpubsubErrorCB_func()` は、サブスクライバークライアントとパブリッシャークライアントの両方でオプションです。指定されている場合(つまりヌルでない場合)、クライアントサービス内の異常な切断のような異常なイベントが発生するたびに呼び出されます。これにより、クライアントはパブリッシュ/サブスクライブサービスの ERROR を処理し、場合によってはリカバリできます。このコールバック関数のシグネチャは次のとおりです。
 - `failure` は `pubsubFail_APIFAIL`、`pubsubFail_THREADFAIL`、または `pubsubFail_SERVERDISCONNECT` です。
 - `code` は障害の特定のコードを提供します
 - `ctx` は、コール状態を含むオプションのコンテキストオブジェクトです

```
typedef void (*C_dfESPpubsubErrorCB_func)(C_dfESPpubsubFailures
    failure, C_dfESPpubsubFailureCodes code);
```
- `C_dfESPpubsubFailures` および `C_dfESPpubsubFailureCodes` 列挙体は、`C_dfESPpubsubFailures.h` で定義されています。
- パブリッシャークライアントは、`C_dfESPpublisherInject()` API 関数を使用して、イベントブロックをアプリケーションまたはサーバーのソースウィンドウにパブリッシュします。イベントブロックは、`C_dfESPpublisherStart()` に渡された URL で指定された連続クエリおよびプロジェクトで実行されているソースウィンドウに挿入されます。クライアントは、各ウィンドウに対して `C_dfESPpublisherStart()` を 1 回呼び出してから、適切なクライアントオブジェクトを必要に応じて `C_dfESPpublisherInject()` に渡すことで、プロジェクト内の複数のウィンドウにイベントをパブリッシュできます。
- クライアントは、いつでも現在実行中のウィンドウ、連続したクエリ、およびプロジェクトをさまざまなレベルで検出するために、アプリケーションまたはサーバーにいつでも問い合わせることができます。この情報は、名前を表す文字列のリストの形式でクライアントに返されます。これらの文字列は、`C_dfESPsubscriberStart()` または `C_dfESPpublisherStart()` に渡す URL を作成するために引き続き使用される場合があります。サポートされる照会のリストについては、関数の説明を参照してください。

C パブリッシュ/サブスクライブ API の一般的な関数

C_dfESPpubsubInit

この関数は、クライアントパブリッシャーサービスとサブスクライバースerviceを初期化します。`C_dfESPpubsubSetPubsubLib()` および `C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile()` を除き、他のクライアント呼び出しを行う前に(一度だけ)呼び出すことができます。

```
int C_dfESPpubsubInit(C_dfESPLoggingLevel level, const char *logConfigPath)
```

表 3 C_dfESPpubsubInit のパラメーター

パラメーター	説明
<code>level</code>	ログレベル

パラメーター	説明
<i>logConfigPath</i>	ログ設定ファイルのフルパス名

表 4 C_dfESPpubsubInit の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpublisherStart

この関数は、特定のパブリッシャークライアント接続の接続パラメーターを検証して保持します。

```
clientObjPtr C_dfESPpublisherStart (char*serverURL, C_dfESPpubsubErrorCB_func
    errorCallbackFunction , void *ctx)
```

表 5 C_dfESPpublisherStart のパラメーター

パラメーター	説明
<i>serverURL</i>	宛先ホスト、ポート、プロジェクト、連続問合せ、およびウィンドウを表す文字列。次の形式を使用します。 "dfESP:// host:port /project/ contquery/window "
<i>errorCallbackFunction</i>	クライアントサービスの障害を処理するためのヌルまたはユーザー定義の関数ポインター
<i>ctx</i>	この呼び出しに状態を渡すためのオプションのコンテキストポインター

戻り値は、次に説明するすべての API 関数に渡されるクライアントオブジェクトへのポインター、または失敗した場合はヌルです。

C_dfESPGDpublisherStart

```
clientObjPtr C_dfESPGDpublisherStart ()
```

この関数は、パラメーターと戻り値が C_dfESPpublisherStart() と同じです。

さらに 2 つの必須パラメーターがあります: C_dfESPGDpublisherCB_func 型の配信保証コールバック関数ポインタ、およびこの発行者の保証配信構成ファイルのファイル名です。

C_dfESPsubscriberStart

この関数は、特定のサブスクライバークライアント接続の接続パラメーターを検証して保持します。

```
clientObjPtr C_dfESPsubscriberStart(char *serverURL, C_dfESPsubscriberCB_func  
callbackFunction , C_dfESPpubsubErrorCB_func errorCallbackFunction <, void* ctx>)
```

表 6 C_dfESPsubscriberStart のパラメーター

パラメーター	説明
serverURL	宛先ホスト、ポート、プロジェクト、連続問合せ、およびウィンドウを表す文字列。また、クライアントのスナップショット要件を指定します。クライアントが増分更新の前にウィンドウの現在のスナップショット状態を受け取ると、“true”になります。 クライアントの折り畳み要件の指定はオプションです。デフォルトでは false です。true の場合、UPDATE_BLOCK イベントは UPDATE イベントに変換され、サブスクライバーの出力をパブリッシュ可能にします。 次の形式を使用します。 <pre>"dfESP:// host:port /project/ contquery/window ?snapshot=true false <? collapse=true false ><?rmretdel=true false>"</pre> サブスクライバー出力を公開可能にするために UPDATE_BLOCK イベントの変換を有効にするには、collapse を true に設定します。デフォルトでは、collapse=false です。 ウィンドウ保持ポリシーによって導入されたサブスクライバーが受信したイベントブロックからすべての削除イベントを削除するには、rmretdel を true に設定します。デフォルトでは、rmretdel=false です。
callbackFunction	受信したイベントブロックを処理するためのユーザー定義関数へのポインター。この関数は、C_dfESPeventblock_destroy()を呼び出してイベントブロックを解放する必要があります。
errorCallbackFunction	サブスクリプションサービスの失敗を処理するためのヌルまたはユーザー定義の関数ポインター
ctx	この呼び出しに状態を解析するためのオプションのコンテキストポインター

戻り値は、次に説明するすべての API 関数に渡されるクライアントオブジェクトへのポインター、または失敗した場合はヌルです。

C_dfESPGDsubscriberStart

```
clientObjPtr C_dfESPGDsubscriberStart ()
```

この関数は、パラメーターと戻り値が `C_dfESPsubscriberStart()` と同じです。1 つの追加必須パラメーターがあります。このサブスクリバの保証配信設定ファイルのファイル名です。

C_dfESPpubsubConnect

この関数を使用して、アプリケーションまたはサーバーとの接続を確立します。

int **C_dfESPpubsubConnect**(clientObjPtr *client*)

表 7 C_dfESPpubsubConnect のパラメーター

パラメーター	説明
<i>client</i>	<code>C_dfESPsubscriberStart()</code> 、 <code>C_dfESPpublisherStart()</code> 、 “ <code>C_dfESPGDsubscriberStart</code> ”、“ <code>C_dfESPGDpublisherStart</code> ”のいずれか によって返されたクライアントオブジェクトへのポインター

表 8 C_dfESPpubsubConnect の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubDisconnect

この関数は、渡されたクライアントオブジェクトに関連付けられている接続を閉じます。

int **C_dfESPpubsubDisconnect**(clientObjPtr *client* , int *block*)

表 9 C_dfESPpubsubDisconnect のパラメーター

パラメーター	説明
<i>client</i>	<code>C_dfESPsubscriberStart()</code> 、 <code>C_dfESPpublisherStart()</code> 、 “ <code>C_dfESPGDsubscriberStart</code> ”、“ <code>C_dfESPGDpublisherStart</code> ”のいずれか によって返されたクライアントオブジェクトへのポインター
<i>block</i>	キューに入れられたすべてのイベントが処理されるのを待つ場合は 1 に 設定し、それ以外の場合は 0 に設定します

表 10 C_dfESPpubsubDisconnect の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubStop

この関数は、クライアントセッションを停止し、渡されたクライアントオブジェクトを削除します。

int **C_dfESPpubsubStop**(clientObjPtr *client* , int *block*)

表 11 C_dfESPpubsubStop のパラメーター

パラメーター	説明
<i>client</i>	C_dfESPsubscriberStart()、C_dfESPpublisherStart()、 “C_dfESPGDsubscriberStart”、“C_dfESPGDpublisherStart”のいずれか によって返されたクライアントオブジェクトへのポインター
<i>block</i>	キューに入れられたすべてのイベントが処理されるのを待つ場合は 1 に 設定し、それ以外の場合は 0 に設定します

表 12 C_dfESPpubsubStop の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpublisherInject

イベントをパブリッシュする関数です。イベントブロックは、イベントストリームプロセッサのオブジェクト C API で提供される他の追加機能を使用して構築できます。

int **C_dfESPpublisherInject**(clientObjPtr *client* , C_dfESPEventblock *eventBlock*)

表 13 C_dfESPpublisherInject のパラメーター

パラメーター	説明
<i>client</i>	C_dfESPpublisherStart()または“C_dfESPGDsubscriberStart”によって返されたクライアントオブジェクトへのポインター
<i>eventBlock</i>	注入するイベントブロック。ブロックは、渡されたクライアントオブジェクトに関連付けられたソースウィンドウ、連続クエリ、およびプロジェクトに挿入されます。

表 14 C_dfESPpublisherInject の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubQueryMeta

この関数は、独立したソケットを開いてクエリを送信し、クエリ応答を受信するとソケットを閉じます。

この関数は、一般的なイベントストリームプロセッサのメタデータ問い合わせメカニズムを実装します。このメカニズムにより、クライアントは、現在実行されているプロジェクト、連続クエリ、ウィンドウ、ウィンドウスキーマ、およびウィンドウのエッジを検出できます。このメカニズムは、クライアントによって実行される他のアクティビティとの依存関係も相互作用もありません。

C_dfESPstringV **C_dfESPpubsubQueryMeta** (char **queryURL*)

queryURL の ESP サーバーに送信されるクエリを表す文字列を指定します。

表 15 C_dfESPpubsubQueryMeta でサポートされている *queryURL* の形式

形式	結果
"dfESP:// <i>host:port</i> ?get=projects"	現在実行中のプロジェクトの名前を返します。
"dfESP:// <i>host:port</i> ?get=projects_pubsubonly"	パブリッシュ/サブスクライブが有効になっている現在実行中のプロジェクトの名前を返します。

形式	結果
"dfESP:// host:port ?get=queries"	現在実行中のプロジェクトで連続クエリの名前を返します。
"dfESP:// host:port /project?get=windows_sourceonly"	プロジェクトが実行中の場合、指定されたプロジェクトのソースウィンドウの名前を返します
"dfESP:// host:port /project?get=windows_derivedonly"	プロジェクトが実行中の場合、指定されたプロジェクトの派生ウィンドウの名前を返します。
"dfESP:// host:port ?get=queries_pubsubonly"	現在実行中のプロジェクトでパブリッシュ/サブスクライブが可能なウィンドウを含む連続クエリーの名前を返します
"dfESP:// host:port ?get=windows"	現在実行中のプロジェクトのウィンドウの名前を返します。
"dfESP:// host:port ?get=windows_pubsubonly"	現在実行中のプロジェクトのパブリッシュ/サブスクライブ可能なウィンドウの名前を返します。
"dfESP:// host:port ?get=windowsandtypes"	現在実行中のプロジェクトのウィンドウの名前を返します。返される各ウィンドウ名の後にコロンとウィンドウタイプが続きます
"dfESP:// host:port /project/ contquery?get=windows_sourceonly"	プロジェクトが実行中の場合、指定された連続したクエリおよびプロジェクト内のソースウィンドウの名前を返します
"dfESP:// host:port /project/ contquery?get=windows_derivedonly"	プロジェクトが実行されている場合、指定された連続したクエリおよびプロジェクト内の派生ウィンドウの名前を返します

形式	結果
"dfESP:// host:port /project?get=windows"	実行中の場合、指定されたプロジェクト内のウィンドウの名前を返します。
"dfESP:// host:port /project?get=windowsandtypes"	実行中の場合、指定されたプロジェクト内のウィンドウの名前を返します。返される各ウィンドウ名の後にコロンとウィンドウタイプが続きます
"dfESP:// host:port /project?get=windows_pubsubonly"	実行中の場合、指定されたプロジェクトのパブリッシュ/サブスクライブ可能なウィンドウの名前を返します。
"dfESP:// host:port /project?get=queries"	実行中の場合、指定されたプロジェクト内の連続するクエリの名前を返します
"dfESP:// host:port /project?get=queries_pubsubonly"	実行中の場合、指定されたプロジェクトにパブリッシュ/サブスクライブ可能なウィンドウを含む連続クエリの名前を返します
"dfESP:// host:port /project/ contquery?get=windows"	実行中の場合、指定された連続したクエリおよびプロジェクト内のウィンドウの名前を返します
"dfESP:// host:port /project/ contquery?get=windowsandtypes"	実行中の場合は、指定された連続クエリおよびプロジェクト内のウィンドウの名前を返します。返される各ウィンドウ名の後にコロンとウィンドウタイプが続きます。
"dfESP:// host:port /project/ contquery?get=windows_pubsubonly"	実行中の場合、指定された連続したクエリおよびプロジェクト内のパブリッシュ/サブスクライブ可能なウィンドウの名前を返します

形式	結果
"dfESP:// host:port /project/ contquery/window ?get=schema"	ウィンドウスキーマのシリアル化されたバージョンである単一の文字列を返します。
"dfESP:// host:port /project/ contquery/window ?get=edges"	すべてのウィンドウのエッジの名前を返します
"dfESP:// host:port /project/ contquery/window ?get=rowcount"	現在ウィンドウ内にある行の数を返します。

戻り値は、クエリへのレスポンスを構成する名前のリストを表す文字列のベクトル、または失敗した場合はヌルです。リストの終わりは空文字列で示されます。呼び出し元は、C_dfESPstringV_free() を呼び出してベクトルを解放します。

C_dfESPpubsubGetModel

この関数を使用すると、モデルまたはプロジェクトまたは連続クエリのウィンドウの完全なセットをウィンドウのエッジと共に返します。クライアントによって実行される他のアクティビティとの依存関係や相互作用はありません。クエリを送信するために独立したソケットを開き、クエリ応答を受信するとソケットを閉じます。

C_dfESPstringV **C_dfESPpubsubGetModel** (char *queryURL)

queryURL のエンジンに送信されるクエリを表す文字列を指定します。

表 16 C_dfESPpubsubGetModel でサポートされている queryURL の形式

形式	結果
"dfESP:// host:port "	モデル内のすべてのウィンドウの名前とそのエッジを返します
"dfESP:// host:port /project"	プロジェクト内のすべてのウィンドウの名前とそのエッジを返します
"dfESP:// host:port /project/ contquery"	連続クエリ内のすべてのウィンドウの名前とそのエッジを返します

戻り値は、クエリへのレスポンスを表す文字列のベクトル、または失敗した場合はヌルです。各文字列の形式は "project/query/window:edge1, edge2, ..." です。リストの終わりは空文字列で示されます。呼び出し元は、C_dfESPstringV_free() を呼び出してベクトルを解放します。

C_dfESPpubsubShutdown

void **C_dfESPpubsubShutdown()**

パブリッシュ/サブスクライブサービスを停止します。

C_dfESPpubsubPersistModel

この関数は、*hostportURL* のエンジンに現在の状態をディスクに保持するよう指示します。この関数には、クライアントによって実行される他のアクティビティとの依存関係や相互作用はありません。要求を送信するために独立したソケットを開き、要求戻りコードを受け取るとソケットを閉じます。

int **C_dfESPpubsubPersistModel**(char **hostportURL*, const char * *persistPath*

表 17 C_dfESPpubsubPersistModel のパラメーター

パラメーター	説明
<i>hostportURL</i>	"dfESP://host:port"という形式の文字列
<i>persistpath</i>	ターゲットプラットフォーム上の持続ファイルの絶対パス名または相対パス名

表 18 C_dfESPpubsubPersistModel の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubQuiesceProject

この関数は、*projectURL* のエンジンに *projectURL* でプロジェクトを休止するよう指示します。この呼び出しは同期的です。つまり、プロジェクトが終了したときに戻ります。

int **C_dfESPpubsubQuiesceProject**(char **projectURL* <, clientObjPtr *client* >)

表 19 C_dfESPpubsubQuiesceProject のパラメーター

パラメーター	説明
<i>projectURL</i>	"dfESP://host:port/ project"という形式の文字列

パラメーター	説明
<i>client</i>	C_dfESPsubscriberStart()、C_dfESPpublisherStart()、 “C_dfESPGDsubscriberStart”、または“C_dfESPGDpublisherStart”のいずれかによって返されるクライアントオブジェクトへのオプションのポインター。ヌルでない場合は、指定したクライアントのキューに入れられたイベントが処理されてから、プロジェクトを静止します。

表 20 C_dfESPpubsubQuiesceProject の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPsubscriberMaxQueueSize

この関数を使用して、プロジェクト、クエリ、またはウィンドウ内のサブスクライバーに送信されるイベントブロックをエンキューするために使用されるすべてのキューの最大サイズを構成します。これらのキューで消費されるメモリ量を制限するには、この値を使用します。block パラメーターは、最大値に達したときの動作を指定します。

int **C_dfESPsubscriberMaxQueueSize**(char *serverURL, int maxSize, int block)

表 21 C_dfESPsubscriberMaxQueueSize のパラメーター

パラメーター	説明
<i>serverURL</i>	次のいずれかの形式のサーバー URL の文字列。 ■ "dfESP:// host:port " ■ "dfESP:// host:port /project" ■ "dfESP:// host:port /project/ contquery" ■ "dfESP:// host:port /project/ contquery/window "
<i>maxsize</i>	serverURL 内のウィンドウへの単一のサブスクライバーのためにキューに入れることができるイベントブロックの最大数
<i>block</i>	キューサイズが maxSize を下回るのを待つ場合は 1 に設定し、そうでない場合はクライアントを切断します

表 22 C_dfESPsubscriberMaxQueueSize の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubSetPubsubLib

この関数は、クライアントと ESP サーバー間で使用されるトランスポートを変更します。

TCP/IP ピア以外を指定すると、ESP サーバーは対応するクライアントをアプライアンスに提供するために適切なコネクタを実行する必要があります。たとえば、クライアントのピアが Solace アプライアンスであると指定した場合、ESP サーバーは Solace コネクタを実行する必要があります。

アプライアンスで使用するトピック名は、パブリッシュ/サブスクライブクライアントとコネクタによって調整され、アプライアンスを介してイベントブロックを正しくルーティングします。

注: この関数呼び出しはオプションです。これを呼び出すときは、[C_dfESPpubsubInit\(\)](#)を呼び出す前に呼び出す必要があります。

int **C_dfESPpubsubSetPubsubLib**(C_dfESPpsLib *psLib*)

表 23 C_dfESPpubsubSetPubsubLib のパラメーター

パラメーター	説明
<i>psLib</i>	表 24 を参照してください

表 24 C_dfESPpubsubSetPubsubLib でサポートされている *psLib* の値

値	説明
ESP_PSLIB_NATIVE	ピアツーピアの TCP/IP ベースのソケット接続があります。これはデフォルト値です。
ESP_PSLIB_SOLACE	クライアントのピアは Solace アプライアンスです。アプライアンスの接続パラメータを提供するには、 solace.cfg という名前のクライアント構成ファイルが現在のディレクトリに存在している必要があります。または、C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile() を呼び出して、クライアント設定ファイルを指定します。
ESP_PSLIB_RABBITMQ	クライアントのピアは RabbitMQ サーバーです。RabbitMQ サーバー接続パラメータを提供するには、 rabbitmq.cfg という名前のクライアント構成ファイルが現在のディレクトリに存在する必要があります。

値	説明
	す。または、C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile() を呼び出して、クライアント設定ファイルを指定します。
ESP_PSLIB_KAFKA	クライアントのピアは Kafka クラスターです。Kafka クラスター接続パラメーターを提供するために、 kafka.cfg という名前のクライアント設定ファイルがカレントディレクトリに存在する必要があります。または、C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile() を呼び出して、クライアント設定ファイルを指定します。

表 25 トランスポートタイプ別の設定ファイル形式

トランスポートタイプ	設定ファイル形式
Solace	<pre>solace { SESSION_HOST = "10.37.150.244:55555" SESSION_USERNAME = "pub1" SESSION_PASSWORD = "pub1" SESSION_VPN_NAME = "SAS" SESSION_RECONNECT_RETRIES = "5" SESSION_REAPPLY_SUBSCRIPTIONS = true SESSION_TOPIC_DISPATCH = true } sas { buspersistence = false queueName = "myqueue" protobuf = false protofile = "./GpbHistSimFactory.proto" protomsg = "GbpTrade" json = false dateFormat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S" passwordencrypted = false }</pre> 注: passwordencrypted = true の場合、SESSION_PASSWORD の値は、dfesp_pwd_encrypt ユーティリティによって生成された暗号化されたパスワードにする必要があります。 dfesp_pwd_encrypt SESSION_PASSWORD espSOLclientUsedByUser=SESSION_USERNAME このユーティリティは、ESP サーバーコンテナの /opt/sas/viya/home/SASEventStreamProcessingEngine/bin ディレクトリにあります。ユーティリティはコンテナ内で実行する必要があります。
RabbitMQ	<pre>rabbitmq { host = "my.machine.com " port = "5672" exchange = "SAS" userid = "guest" password = "guest" passwordencrypted = false ssl = false</pre>

トランスポートタイプ

設定ファイル形式

```

sslcacert = "/mycacert.pem"
sslkey = "/mykey.pem"
sslcert = "/mycert.pem"
heartbeat = "5"
}

sas
{
buspersistence = false
queueName = "subpersist"
protobuf = false
protofile = "/GpbHistSimFactory.proto"
protomsg = "GpbTrade"
json = false
noreplay = false
noautoack = false
dateFormat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S" (optional, default=null)
}

```

注: passwordencrypted = true の場合、password の値は、dfesp_pwd_encrypt ユーティリティですで生成された暗号化されたパスワードにする必要があります。

dfesp_pwd_encrypt password espRMQclientUsedByUser=userid

このユーティリティは、ESP サーバーコンテナの **/opt/sas/viya/home/SASEventStreamProcessingEngine/bin** ディレクトリにあります。ユーティリティはコンテナ内で実行する必要があります。

注: buspersistence および queueName パラメーターは、Rabbit メッセージの購読者または発行者によって意味が異なります。パブリッシャーの場合、queueName は常に無視されます。If buspersistence = false の場合、メッセージは非永続配信モードで送信されます。それ以外の場合、配信モードは永続的です。サブスクライバーの場合は、受信キューを作成するときに常に queueName が使用されます。

buspersistence = false の場合、クライアントによって作成されたすべてのキューおよびエクスチェンジは永続性がなく、自動的に削除されます。buspersistence = true の場合、すべての交換およびキューは永続性があり、自動削除ではありません。デフォルトでは、noreplay パラメーターは偽です。true に設定すると、RabbitMQMQ から受信したメッセージは、buspersistence が有効になっていても肯定応答されます。デフォルトでは、noautoack パラメーターは **false** に設定されています。true に設定すると、RabbitMQ から受信したメッセージは、RabbitMQ の autoack を通じて暗黙的に確認されるのではなく、明示的に確認されます。これは、受信したメッセージ処理で検出されたすべての ERROR が ack を抑制し、メッセージを RabbitMQ キューに残すことを意味します。

Kafka

```

kafka
{
hostport = "kafkahost:9092"
partition = "0"
initialoffset = "largest"
groupid = "mygroup"
globalconfig = <librdkafka global config>
topicconfig = <librdkafka topic config>
metatopic = "mymetatopic" (optional, default=random_string )
}

sas

```

トランスポートタイプ

設定ファイル形式

```
{
  protobuf = false
  protofile = "./GpbHistSimFactory.proto"
  protomsg = "GpbTrade"
  json = false
  dateformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
  hotfailover = "false"
  numbufferedmsgs = "16000"
  zookeeperhostport = "myhost:myport"
  failovergroup = "mygroup"
  avro = false
  avroschemaregistryurl = "myurl"
  avroschemadefinition = "json_schema"
  avroschemaname = "name"
}
```

注: Solace、Rabbit MQ、Kafka いずれかのトランスポートを使用する場合、次のパブリッシュ/サブスクライブ API 関数はサポートされていません。

- "C_dfESPpubsubGetModel"
- "C_dfESPGDpublisherStart"
- "C_dfESPGDpublisherGetID"
- "C_dfESPGDsubscriberStart"
- "C_dfESPGDsubscriberAck"
- "C_dfESPpubsubSetBufferSize"
- "C_dfESPsubscriberMaxQueueSize"
- "C_dfESPpubsubPingHostPort"

C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile

int **C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile** (const char * *transportCfgFile*)

transportCfgFile パラメーターは、トランスポート設定ファイルのフルパスを指定します。

表 26 C_dfESPpubsubSetTransportConfigFile の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPdecodePubSubFailure

C_ESP_utf8str_t **C_dfESPdecodePubSubFailure** (C_dfESPpubsubFailures *failure*)

表 27 C_dfESPdecodePubSubFailure のパラメーター

パラメーター	説明
<i>failure</i>	C_dfESPpubsubFailures 列挙型

この関数は、C_dfESPpubsubFailures 列挙型のテキスト形式の説明を返します。

C_dfESPdecodePubSubFailureCode

C_ESP_utf8str_t **C_dfESPdecodePubSubFailureCode** (C_dfESPpubsubFailureCodes *code*)

表 28 C_dfESPdecodePubSubFailureCode のパラメーター

パラメーター	説明
<i>code</i>	C_dfESPpubsubFailureCodes 列挙型

この関数は、C_dfESPpubsubFailureCodes 列挙型のテキスト形式の説明を返します。

C_dfESPGDsubscriberAck

int **C_dfESPGDsubscriberAck**(clientObjPtr *client* , C_dfESPeventblock *eventblock*)

表 29 C_dfESPGDsubscriberAck のパラメーター

パラメーター	説明
<i>client</i>	C_dfESPGDsubscriberStart() によって返されたクライアントオブジェクトへのポインター
<i>eventBlock</i>	パブリッシャーに返信されているイベントブロックへのポインター。この関数が戻る前に、イベントブロックを解放してはいけません。

表 30 C_dfESPGDsubscriberAck の戻り値

値	説明
1	成功

値	説明
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPGDpublisherCB_func

C_dfESPGDpublisherCB_func()

この関数は、パブリッシュされたイベントブロックの保証された配信ステータスをパブリッシャーに返すために API によって呼び出されます。パラメーターは、C_dfESPGDpublisherStart() に渡される保証配信パブリッシャーコールバック関数のシグネチャです。

- パラメーター 1: READY または ACK または NACK (承認済みまたは未承認)。
- パラメーター 2: 64 ビットイベントブロック ID
- パラメーター 3: C_dfESPGDpublisherStart() に渡されたユーザコンテキストポインター

戻り値は void です。

C_dfESPGDpublisherGetID

この関数は 64 ビットのイベントブロック ID を返します。イベントブロックに書き込まれる順番に固有の ID を取得するためにパブリッシャーから呼び出され、保証配信対応のパブリッシュクライアントにそれらを注入することがあります。

C_ESP_int64_t C_dfESPGDpublisherGetID()

C_dfESPpubsubSetBufferSize

この関数は、ソケットの読み取りおよび書き込み操作に使用されるバッファのサイズを変更します。デフォルトでは、このサイズは 16MB です。

この関数呼び出しはオプションです。この関数を呼び出す場合、C_dfESPsubscriberStart()、C_dfESPpublisherStart()、C_dfESPGDsubscriberStart()、C_dfESPGDpublisherStart() のいずれかの後、かつ C_dfESPpubsubConnect() の前に呼び出す必要があります。

int **C_dfESPpubsubSetBufferSize**(clientObjPtr *client* , int32_t *mbytes*)

表 31 C_dfESPpubsubSetBufferSize のパラメーター

パラメーター	値
<i>client</i>	C_dfESPsubscriberStart()、C_dfESPpublisherStart()、C_dfESPGDsubscriberStart()、C_dfESPGDpublisherStart() のいずれかによって返されたクライアントオブジェクトへのポインター
<i>mbytes</i>	1MB 単位の読み書きバッファサイズ

表 32 C_dfESPpubsubSetBufferSize の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubPingHostPort

この関数は、実行中の ESP サーバーに ping を実行して、指定されたポートが開いているかどうかを判断します。また、パブリッシュポートがパブリッシュ/サブスクライブポートであることを確認するために、マジックナンバーを交換して検証します。

int **C_dfESPpubsubPingHostPort**(char *serverURL)

serverURL の場合、"**dfESP://host:port**"という形式の文字列を指定します。

表 33 C_dfESPpubsubSetBufferSize の戻り値

値	説明
1	ポートは開いており、パブリッシュ/サブスクライブポートです。
0	ポートが開いていないか、パブリッシュ/サブスクライブポートではありません。

C_dfESPpubsubSetTokenLocation

この関数は、パブリッシュ/サブスクライブサーバーによる認証に必要な OAuth トークンを含むローカルファイルシステム内のファイルの場所を設定します。

int **C_dfESPpubsubSetTokenLocation**(char *tokenLocation)

tokenLocation の場合、トークンを含むファイルのフルパスとファイル名を指定します。

表 34 C_dfESPpubsubSetTokenLocation の戻り値

値	説明
1	成功
0	失敗 — エラーはログに書き出されます。

C_dfESPpubsubGetEnginePropertyValue

この関数は、パラメーター *name* で渡されたプロパティの値を取得します。プロパティは、ESP エンジンが実行されている環境変数として定義する必要があります。

C_ESP_utf8str_t **C_dfESPpubsubGetEnginePropertyValue** (char * *hostportURL* , char * *name*)

hostportURL の場合、"**dfESP://host:port**"という形式の文字列を指定します。

C_dfESPpubsubGetProjectPropertyValue

この関数は、パラメーター *name* で渡されたプロパティの値を取得します。プロパティは、ESP エンジンによって実行されるモデル *xml* のプロジェクト定義内のプロパティリストで定義される必要があります。

C_ESP_utf8str_t **C_dfESPpubsubGetProjectPropertyValue**(char * *projectURL*, char * *name*)

projectURL の場合、"**dfESP://host:port/project**"という形式の文字列を指定します。

Google プロトコルバッファオブジェクトをサポートするための機能

C_dfESPpubsubInitProtobuff

protobuffObjPtr **C_dfESPpubsubInitProtobuff** (char * *protoFile*, char * *msgName*, C_dfESPschema C_*schema* , char **dateFormat*, C_dfESPeventcodes *defaultOpcode*)

表 35 C_dfESPpubsubInitProtobuff のパラメーター

パラメーター	値
<i>protoFile</i>	メッセージ定義を含む Google の.proto ファイルへのパス。
<i>msgName</i>	Google .proto ファイル内のターゲットメッセージ定義の名前。
<i>C_schema</i>	ウィンドウスキーマへのポインター。
<i>dateFormat</i>	CSV コンバージョンの日付形式。ESP_DATETIME および ESP_TIMESTAMP フィールド値を、エポック以降の秒数(ESP_DATETIME)またはマイクロ秒(ESP_TIMESTAMP)として解釈するには、ヌルに設定します。
<i>defaultOpcode</i>	シリアル化された protobuf から構築されたイベントに挿入する演算コード。

関数はポインターを protobuf オブジェクトへ返します。ポインターは他のすべて protobufAPI 関数に渡されます。失敗した場合はヌルを返します。

C_dfESPprotobufToEb

C_dfESPeventblock **C_dfESPprotobufToEb** (protobufObjPtr *protobuf* , void * *serializedProtobuf*)

表 36 C_dfESPprotobufToEb のパラメーター

パラメーター	説明
<i>protobuf</i>	"C_dfESPpubsubInitProtobuf"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedProtobuf</i>	ソケット上で受信されたシリアル化された protobuf へのポインター

この関数はイベントブロックポインターを返します。

C_dfESPeBToProtobuf

void ***C_dfESPeBToProtobuf**(protobufObjPtr *protobuf* , C_dfESPeventblock *C_eb*, int32_t *index*)

表 37 C_dfESPeBToProtobuf のパラメーター

パラメーター	説明
<i>protobuf</i>	"C_dfESPpubsubInitProtobuf"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>C_eb</i>	イベントブロックポインター。
<i>index</i>	イベントブロックで変換するイベントのインデックス

この関数は、シリアル化された protobuf メッセージへのポインターを返します。

C_dfESPprotobufToTrans

int **C_dfESPprotobufToTrans**(protobufObjPtr *protobuf* , void **serializedProtobuf*, C_dfESPeventV *trans*)

表 38 C_dfESPprotobufToTrans のパラメーター

パラメーター	説明
<i>protobuf</i>	"C_dfESPpubsubInitProtobuf"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedProtobuf</i>	ソケットで受信したシリアル化された protobuf へのポインター
<i>trans</i>	dfESPevent オブジェクトのポインタベクトルへのポインター。

この関数は、Googleprotobuf メッセージをイベントポインターのベクトルへ変換します。

C_dfESPdestroyProtobuf

void **C_dfESPdestroyProtobuf**(protobufObjPtr *protobuf*, void * *serializedProtobuf*)

表 39 C_dfESPdestroyProtobuf のパラメーター

パラメーター	説明
<i>protobuf</i>	"C_dfESPpubsubInitProtobuf"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedProtobuf</i>	C_dfESPebToProtobuf()によって作成されたシリアル化された protobuf メッセージへのポインター。

C_dfESPdeleteProtobuf

void **C_dfESPdeleteProtobuf**(protobufObjPtr *protobuf*)

表 40 C_dfESPdeleteProtobuf のパラメーター

パラメーター	説明
<i>protobuf</i>	"C_dfESPpubsubInitProtobuf"によって作成されたオブジェクトへのポインター。

この関数は、Googleprotobuf オブジェクトを削除します。

JSON オブジェクトをサポートする関数

C_dfESPpubsubInitJson

jsonObjPtr **C_dfESPpubsubInitJson**(C_dfESPschema C_schema , char * dateFormat, C_dfESPeventcodes defaultOpcode , char separator, uint32_t doublePrecision)

表 41 C_dfESPpubsubInitJson のパラメーター

パラメーター	説明
C_schema	ウィンドウスキーマへのポインター。
dateFormat	CSV コンバージョンの日付形式。ESP_DATETIME および ESP_TIMESTAMP フィールド値を、エポック以降の秒数(ESP_DATETIME) またはマイクロ秒(ESP_TIMESTAMP)として解釈するには、ヌルに設定します。
defaultOpcode	演算コードフィールドを含まない JSON から構築されたイベントに挿入する演算コード
separator	ソースウィンドウのフィールドでネストした JSON キーを区切る区切り文字。デフォルト値は_です。
doublePrecision	倍精度変数の ASCII 表現の小数点以下の桁数です。製品のデフォルト値を使用するには、値 6 を渡します。

この関数は、JSON オブジェクトへのポインターを返します。ポインターは他のすべての JSON API 関数に渡されます。失敗した場合はヌルを返します。

C_dfESPjsonToEb

C_dfESPeventblock **C_dfESPjsonToEb**(jsonObjPtr json , const char *serializedJson, int32_t maxEvents)

表 42 C_dfESPjsonToEb のパラメーター

パラメーター	説明
json	"C_dfESPpubsubInitJson"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
serializedJson	ソケットで受信されたシリアル化された JSON へのポインター

パラメーター	説明
<i>maxEvents</i>	作成されるイベントの数をこの値に制限します。値 0 は無制限を意味します。

この関数はイベントブロックポインターを返します。

C_dfESPebToJson

void *C_dfESPebToJson(jsonObjPtr *json* , C_dfESPeventblock *C_eb*)

表 43 C_dfESPebToJson のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	"C_dfESPpubsubInitJson"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>C_eb</i>	イベントブロックポインター

シリアル化された JSON メッセージへのポインターを返します。

C_dfESPaddStaticJson

int C_dfESPaddStaticJson(jsonObjPtr *json* , char **staticjson*)

表 44 C_dfESPaddStaticJson のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	"C_dfESPpubsubInitJson"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>staticjson</i>	JSON テキストへのポインター。

この関数は、渡された JSON テキストを保存します。この関数はテキストを保存します。このテキスト "C_dfESPjsonToEb"によって解析されるすべての JSON メッセージに追加されます。

C_dfESPjsonIgnoreMissingSchemaFields

void C_dfESPjsonIgnoreMissingSchemaFields (jsonObjPtr *json*)

表 45 C_dfESPjsonIgnoreMissingSchemaFields のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	“C_dfESPpubsubInitJson”によって作成されたオブジェクトへのポインター。

この関数は、“C_dfESPjsonToEb”を有効にして、ソースウィンドウスキーマに見つからない JSON キーを無視し、エラーを報告しません。

C_dfESPmatchSubstrings

void **C_dfESPmatchSubstrings**(jsonObjPtr *json* , char **substrings*)

表 46 C_dfESPmatchSubstrings のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	“C_dfESPpubsubInitJson”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>substrings</i>	カンマで区切られた <i>key:value</i> ペアを含む文字列。

“C_dfESPjsonToEb”はこの関数を使用して、JSON 入力への *substrings* パラメーターで定義されている *key: value* のペアを比較します。キーは一致するが、値に *substrings* パラメーターで定義されている値が含まれていない場合、*key: value* のペアは無視されます。

C_dfESPdestroyJson

void **C_dfESPdestroyJson**(jsonObjPtr *json* , void **serializedJson*)

表 47 C_dfESPdestroyJson のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	“C_dfESPpubsubInitJson”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedJson</i>	シリアル化された JSON メッセージへのポインター。

この関数は、“C_dfESPjsonToEb”によって作成されたシリアル化された JSON メッセージを破棄します。

C_dfESPdeleteJson

void **C_dfESPdeleteJson**(jsonObjPtr *json*)

表 48 C_dfESPdeleteJson のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	"C_dfESPpubsubInitJson"によって作成されたオブジェクトへのポインタ。

この関数はJSON オブジェクトを削除します。

Apache Avro オブジェクトをサポートする関数

C_dfESPpubsubInitAvro

avroObjPtr **C_dfESPpubsubInitAvro**(C_dfESPschema *C_schema*、char * *dateFormat*、C_dfESPeventcodes *defaultOpcode*、char * *schemaRegistryUrl*、char * *schemaDef*、char * *schemaName*、int32_t *isSub*、uint32_t *ignoreOpcode*、uint32_t *doublePrecision*、char *separator*、char * *calocation*、char * *certificatelocation*、char * *keylocation*、char * *minprotocol*)

表 49 C_dfESPpubsubInitAvro パラメーター

パラメーター	説明
<i>C_schema</i>	ウィンドウスキーマへのポインタ。
<i>dateFormat</i>	CSV コンバージョンの日付形式。ESP_DATETIME および ESP_TIMESTAMP フィールド値を、エポック以降の秒数(ESP_DATETIME) またはマイクロ秒(ESP_TIMESTAMP)として解釈するには、ヌルに設定します。
<i>defaultOpcode</i>	演算コードフィールドを含まない Apache Avro メッセージから構築されたイベントに挿入する演算コード。
<i>schemaRegistryUrl</i>	Apache Avro スキーマレジストリの URL。 注: <i>schemaRegistryUrl</i> が HTTPS を使用する場合、サーバーの認証局(CA)をシステム定義の CA バンドルで指定する必要があります。たとえば、Red Hat Enterprise Linux では、このバンドルは/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt です。 スキーマ レジストリがデフォルトの CA バンドルに含まれていない CA によって保護されている場合は、システム固有の指示を使用して、オペレー

パラメーター	説明
	ティング システムの証明書ストアに CA 証明書を追加する必要があります。
<i>schemaDef</i>	サブスクライバーによって使用される Apache Avro スキーマ定義(JSON 形式)。このスキーマは起動時にスキーマレジストリにコピーされます。サブスクライブされたウィンドウスキーマと演算コードフィールドを表すスキーマを使用するには、ヌルに設定します。このフィールドもスキーマレジストリにコピーされます。
<i>schemaName</i>	スキーマレジストリからコピーし、サブスクライバーによって使用される Apache Avro スキーマの名前。サブスクライブされたウィンドウスキーマと演算コードフィールドを表すスキーマを使用するには、ヌルに設定します。このフィールドもスキーマレジストリにコピーされます。
<i>isSub</i>	サブスクライバーの場合は 1、パブリッシャーの場合は 0 に設定します。
<i>ignoreOpcode</i>	サブスクライバーが使用する avro スキーマに opcode を含めないようにするには、1 に設定します。パブリッシャーの場合は無視されます。
<i>doublePrecision</i>	倍精度変数の ASCII 表現の小数点以下の桁数です。製品のデフォルト値を使用するには、値 6 を渡します。
<i>separator</i>	ソースウィンドウのフィールドでネストした AVRO キーを区切る区切り文字。デフォルト値は_です。
<i>calocation</i>	SSL/TLS 認証中に Avro スキーマレジストリの証明書を検証するために使用される CA (認証局)証明書ファイルへのパス。
<i>certificatelocation</i>	Avro スキーマレジストリへの SSL/TLS 認証に使用される公開キー証明書ファイルへのパス。
<i>keylocation</i>	Avro スキーマレジストリへの SSL/TLS 認証に使用される秘密キー証明書ファイルへのパス。
<i>minprotocol</i>	Avro スキーマレジストリへの認証された接続で許可される TLS バージョン。有効な値は、"1.0"、"1.1"、"1.2"、および"1.3"です。

この関数 Apache Avro オブジェクトへのポインターを返します。ポインターは他のすべての Apache Avro API 関数に渡されます。失敗した場合はヌルを返します。

C_dfESPavroToEb

C_dfESPeventblock **C_dfESPavroToEb**(avroObjPtr *avro* , const char **serializedAvro*, int32_t *maxEvents*, size_t *length*)

表 50 C_dfESPavroToEb のパラメーター

パラメーター	説明
<i>avro</i>	“C_dfESPpubsubInitAvro”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedAvro</i>	ソケットで受信したシリアル化された Apache Avro メッセージへのポインター。
<i>maxEvents</i>	作成されるイベントの数をこの値に制限します。値 0 は無制限設定を意味します。
<i>length</i>	<i>serializedAvro</i> が指す Apache Avro メッセージの長さ。

この関数はイベントブロックポインターを返します。

C_dfESPebToAvro

```
void *C_dfESPebToAvro(avroObjPtr avro , C_dfESPeventblock C_eb)
```

表 51 C_dfESPebToAvro のパラメーター

パラメーター	説明
<i>avro</i>	“C_dfESPpubsubInitAvro”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>C_eb</i>	イベントブロックポインター。

この関数は、シリアル化された Apache Avro メッセージへのポインターを返します。

C_dfESPdestroyAvro

```
void C_dfESPdestroyAvro(avroObjPtr avro , void *serializedAvro)
```

表 52 C_dfESPdestroyAvro のパラメーター

パラメーター	説明
<i>avro</i>	“C_dfESPpubsubInitAvro”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedAvro</i>	シリアル化された Apache Avro メッセージへのポインター。

この関数は、“C_dfESPebToAvro”によって作成されたシリアル化された Apache Avro メッセージを破棄します。

C_dfESPdeleteAvro

```
void C_dfESPdeleteAvro(avroObjPtr avro )
```

表 53 C_dfESPdeleteAvro のパラメーター

パラメーター	説明
<i>avro</i>	“C_dfESPpubsubInitAvro”によって作成されたオブジェクトへのポインター。

この関数は Apache Avro オブジェクトを削除します。

XML オブジェクトをサポートする関数

C_dfESPpubsubInitXml

```
xmlObjPtr C_dfESPpubsubInitXml(C_dfESPschema C_schema , char *dateFormat,
C_dfESPeventcodes defaultOpcode , uint32_t doublePrecision)
```

表 54 C_dfESPpubsubInitXml のパラメーター

パラメーター	説明
<i>C_schema</i>	ウィンドウスキーマへのポインター
<i>dateFormat</i>	CSV コンバージョンの日付形式。ESP_DATETIME および ESP_TIMESTAMP フィールド値を、エポック以降の秒数(ESP_DATETIME)またはマイクロ秒(ESP_TIMESTAMP)として解釈するには、ヌルに設定します。
<i>defaultOpcode</i>	演算コードフィールドを含まない XML から構築されたイベントに挿入する演算コード
<i>doublePrecision</i>	倍精度変数の ASCII 表現の小数点以下の桁数です。製品のデフォルト値を使用するには、値 6 を渡します。

XML オブジェクトへのポインターを返します。このポインターは、他のすべての XML API 関数に渡されます。障害が発生した場合、値はヌルです。

C_dfESPxmlToEb

C_dfESPeventblockV **C_dfESPxmlToEb**(xmlObjPtr *xml* , const char **serializedXml*, int32_t *maxEvents*)

表 55 C_dfESPxmlToEb のパラメーター

パラメーター	説明
<i>xml</i>	"C_dfESPpubsubInitXml"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedXml</i>	ソケットで受信されたシリアル化された XML へのポインター。
<i>maxEvents</i>	処理されるイベントの最大数。値 0 は無制限を意味します。

イベントブロックポインターを返します。

C_dfESPebToXml

void ***C_dfESPebToXml**(xmlObjPtr *xml* , C_dfESPeventblock *C_eb*)

表 56 C_dfESPebToXml のパラメーター

パラメーター	説明
<i>xml</i>	"C_dfESPpubsubInitXml"によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>C_eb</i>	イベントブロックポインター。

シリアル化された XML メッセージへのポインターを返します。

C_dfESPaddStaticXml

int **C_dfESPaddStaticXml**(xmlObjPtr *xml* , char **staticXml*)

表 57 C_dfESPaddStaticXml のパラメーター

パラメーター	説明
<i>xml</i>	"C_dfESPpubsubInitXml"によって作成されたオブジェクトへのポインター。

パラメーター	説明
<i>staticXML</i>	XML テキストへのポインター。

この関数は、渡された XML テキストを保存します。このテキストは、“[C_dfESPxmlToEb](#)”によって解析されるすべての XML メッセージに追加されます。

C_dfESPxmlIgnoreMissingSchemaFields

void **C_dfESPxmlIgnoreMissingSchemaFields** (xmlObjPtr *xml*)

表 58 C_dfESPxmlIgnoreMissingSchemaFields のパラメーター

パラメーター	説明
<i>xml</i>	“ C_dfESPpubsubInitXml ”によって作成されたオブジェクトへのポインター。

この関数により、“[C_dfESPebToXml](#)”はソースウィンドウスキーマに見つからない XML キーを無視し、エラーを報告しません。

C_dfESPdestroyXml

void **C_dfESPdestroyXml**(xmlObjPtr *xml* , void **serializedXml*)

表 59 C_dfESPdestroyXml のパラメーター

パラメーター	説明
<i>json</i>	“ C_dfESPpubsubInitXml ”によって作成されたオブジェクトへのポインター。
<i>serializedXml</i>	シリアル化された XML メッセージへのポインター。

この関数は、“[C_dfESPebToXml](#)”によって作成されたシリアル化された XML メッセージを破棄します。

C_dfESPdeleteXml

void **C_dfESPdeleteXml**(xmlObjPtr *xml*)

表 60 C_dfESPdeleteXml のパラメーター

パラメーター	説明
<i>xml</i>	"C_dfESPpubsubInitXml"によって作成されたオブジェクトへのポインター。

この関数は XML オブジェクトを削除します。

イベントストリーム処理オブジェクトを分析および操作する関数

AC ライブラリには、クライアント開発者がアプリケーションまたはサーバーからのイベントストリーム処理オブジェクトを分析および操作できるようにする一連の関数が用意されています。これらの関数は、C++ Modeling API で提供されるメソッドの小さなサブセットを囲む C ラッパーのセットです。これらのラッパーを使用すると、クライアント開発者は C++ではなく C を使用できます。これらのオブジェクトの例は、イベント、イベントブロック、およびスキーマです。これらの呼び出しのサブセットは、次のとおりです。

完全な呼び出しについては、[\\$DFESP HOME/doc/html](#)にある API リファレンスのドキュメントを参照してください。

表 61 イベントストリーム処理オブジェクトを操作する関数のサブセット

リクエストしたいアクション	関数
イベントブロックのサイズを取得します	<code>C_ESP_int32_t eventCnt = C_dfESPeventblock_getSize(eb);</code>
イベントブロックからイベントを抽出します	<code>C_dfESPevent ev = C_dfESPeventblock_getEvent(eb, eventIdx);</code>
オブジェクト(この場合はスキーマの文字列表現)を作成します	<code>C_ESP_utf8str_t schemaCSV = C_dfESPschema_serialize(schema);</code>
オブジェクト(この場合は文字列のベクトル)を解放します	<code>C_dfESPstringV_free(metaVector);</code>

保証された配信

保証された配信の概要

C、Java、および Python パブリッシュ/サブスクライブ API は、単一のパブリッシャーと複数のサブスクライバー間の保証された配信をサポートします。保証配信では、ソースウィンドウにパブリッシュされる各イベントブロックが、サブスクライブされたウィンドウ内に正確に 1 つのイベントブロックを生成するモデルが想定されています。この 1 ブロックのブロックアウト原則は、パブリッシュされたすべてのイベントブロックに対して保持する必要があります。保証配信確認メカニズムは、モデルによって実行されるイベント処理を認識していません。

パブリッシュまたはサブスクライブ接続が開始されると、さまざまなパブリッシュ/サブスクライブアクティビティを実行するためにクライアントが確立されます。パブリッシュ接続が開始されると、そのイベントブロックの配信を確認するのに必要な保証されたサブスクライバーの数が指定されます。予想されるすべてのサブスクライブからの非受信時に否定応答を生成するために使用されるタイムアウト値も指定されます。パブリッシャーによって挿入されたすべてのイベントブロックには、パブリッシャーによって設定された一意の 64 ビット ID が含まれています。この ID は、パブリッシャーのユーザー定義のコールバック関数で、すべての肯定応答または否定応答でパブリッシュクライアントからパブリッシャーに返されます。この関数は、パブリッシュクライアントが開始されたときに登録されます。

サブスクライブコネクションが開始されると、サブスクライブクライアントは、一連の保証された配信パブリッシャーをホストおよびポートエントリのリストとして渡します。次に、クライアントは、リスト上の各パブリッシャーとの TCP 接続を確立します。この接続は、このパブリッシャー/サブスクライバーのペアに固有の肯定応答を転送するためにのみ使用されます。サブスクライバーは、新しいパブリッシュ/サブスクライブ API 関数を呼び出して肯定応答をトリガーします。

イベントブロックには新しいホスト、ポート、および ID フィールドが含まれています。すべてのイベントブロックは、これらのフィールドの組み合わせによって一意に識別されます。これにより、サブスクライバーは重複(つまり再送信)イベントブロックを識別できます。

リッシュクライアントによって拒否されます。パブリッシュクライアントが新しいパブリッシャーの ACK/NACK コールバック関数に ID を渡すと、ID はリストから消去されます。

保証配信成功のシナリオ

保証された配信のコンテキストでは、パブリッシャーとサブスクライバーは、データフローのエンドポイントである顧客アプリケーションです。サブスクライブおよびパブリッシュクライアントは、パブリッシャーおよびサブスクライバーによってパブリッシュ/サブスクライブ API を実装するイベントストリーム処理コードです。

保証配信成功のシナリオの流れは次のとおりです。

- 1 パブリッシャーはパブリッシュクライアントにイベントブロックを渡します。イベントブロックの ID フィールドはパブリッシャーによって設定されています。パブリッシュクライアントは、ホストポートフィールドに入力し、未確認の ID リストに ID を追加し、それをエンジンに注入します。
- 2 イベントブロックはエンジンによって処理され、サブスクライブウィンドウの挿入、更新、または削除はすべてのサブスクライブクライアントに転送されます。
- 3 保証された配信対応サブスクライブクライアントは、イベントブロックを受信し、標準サブスクライバーコールバックを使用してサブスクライバーに渡します。
- 4 すべての処理が完了すると、サブスクライバーは、イベントブロックポインターで新しい API 関数を呼び出して肯定応答をトリガーします。
- 5 サブスクライブするクライアントは、イベントブロック ID を、イベントブロック内のホストまたはポートに一致する保証された配信肯定応答接続で送信し、エンジンを完全にバイパスします。
- 6 肯定応答を受信すると、パブリッシュクライアントは、このイベントブロックに対して受信した肯定応答の数を増分します。その番号が起動時にパブリッシュクライアントに渡されたしきい値に達した場合、パブリッシュクライアントはパラメーターが確認され、ID で新しい保証された配信コールバックを呼び出します。承認されていない ID のリストから ID を削除します。

保証配信失敗のシナリオ

表 62 保証配信フローの失敗シナリオ

シナリオ	説明
イベントブロックのタイムアウト	■ イベントブロック固有のタイマーは、配信保証付きパブリッシュクライアントで期限切れになり、このイベントブロックで受信した肯定応答の数が必要なしきい値を下回っています。 ■ パブリッシュクライアントは、パラメータ NACK および ID を使用して、新しい保証型配信コールバックを呼び出します。このイベントブロックに対して、パブリッシュクライアントまたはサブスクライブクライアントによる更なる再送信やその他のリカバリの試みは行われま

シナリオ	説明
	せん。パブリッシャーはこのイベントブロックをバックアウトして再送信する可能性が最も高いです。 ■ パブリッシュクライアントは、承認されていない ID のリストから ID を削除します。
無効な保証された配信確認 接続試行	■ 保証配信対応のパブリッシュクライアントは、保証された配信確認済みサーバーで接続試行を受け取りますが、必要なクライアント接続の数は既に満たされています。 ■ パブリッシュクライアントは接続を拒否し、ERROR メッセージを記録します。 ■ 保証された配信有効サブスクライブクライアントによって受信された後続のイベントブロックに対して、ERROR メッセージが記録されます。
無効なイベントブロック ID	■ 保証配信可能パブリッシャーは、パブリッシュクライアントの未承認 ID リストに既に存在する ID を含むイベントブロックを挿入します。 ■ インジェクトコールはパブリッシュクライアントによって拒否され、ERROR メッセージが記録されます。

配信保証の API メソッドのパブリッシュ/サブスクライブ

パブリッシュ/サブスクライブ API は、保証された配信セッションを実装するための次のメソッドを提供します。

- `C_dfESPGDpublisherStart()`
- `C_dfESPGDsubscriberStart()`
- `C_dfESPGDsubscriberAck()`
- `C_dfESPGDpublisherCB_func()`
- `C_dfESPGDpublisherGetID()`

機能の保証された配信バージョンのないパブリッシュ/サブスクライブ操作では、標準のパブリッシュ/サブスクライブ API 関数を呼び出します。

構成ファイルの内容

パブリッシュクライアントおよびサブスクライブクライアントは、起動時に構成ファイルを読み取り、保証された配信のためのクライアント固有の構成情報を取得します。これらのファイルの形式は次のとおりです。

表 63 配信可能なパブリッシャー設定ファイルの内容を保証

保証された配信確認接続サーバーのローカルポート番号。

否定応答を生成するためのタイムアウト値(秒単位)。

タイムアウト期間内に必要な受信肯定応答の数で、否定応答の代わりに肯定応答を生成します。

ファイル形式

GDpub_port=<port>

GDpub_timeout=<timeout>

GDpub_numSubs=<number of connected subscribers needed to begin publishing and generating positive acknowledgements>

(オプション)GDpub_numAcks=<number of acknowledgements received from subscribers to generate a positive acknowledgement>値は、<= GDpub_numSubs である必要があります。GDpub_numSubs の値がデフォルト値です。

表 64 保証された配信有効サブスクライバー構成ファイルの内容

配信可能なパブリッシャーホストまたはポートエントリの保証リスト。各エントリは、サブスクライバーが保証された配信イベントブロックを受信したい保証された配信可能パブリッシャーに対応するホスト:ポートのペアを含む。

肯定応答接続の再試行間隔(秒単位)。

肯定応答接続の最大再試行回数。

ファイル形式

GDsub_pub=<host:port>

GDsub_retryInt=<interval>

GDsub_maxRetries=<max>

Google プロトコルバッファのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート

Google プロトコルバッファのパブリッシュ/サブスクライブ API サポートの概要

SAS Event Stream Processing では、Google プロトコルバッファをサポートするライブラリが提供されます。このライブラリは、バイナリ形式のイベントブロックとシリアル化された Google プロトコルバッファ(protobuf)の間の変換メソッドを提供します。

protobuf をイベントストリーム処理サーバーと交換するために、標準パブリッシュ/サブスクライブ API を使用するパブリッシュ/サブスクライブクライアントは、`C_dfESPpubsubInitProtobuff()`を呼び出して、Google プロトコルバッファをサポートするライブラリをロードできます。次に、protobuf 形式のソースデータを持つパブリッシャークライアントは、`C_dfESPprotobuffToEb()`を呼び出して、`C_dfESPpublisherInject()`を呼び出す前にバイナリ形式のイベントブロックを作成できます。同様に、サブスクライバークライアントは、`C_dfESPebToProtobuff()`を呼び出して protobuf ハンドラーに渡す前に、受け取ったイベントブロックを protobuf に変換することができます。

注: イベントストリーム処理パブリッシュ/サブスクライブ接続のサーバー側は、Google プロトコルバッファをサポートしていません。イベントブロックはバイナリ形式でのみ送受信し続けます。

SAS Event Stream Processing Java パブリッシュ/サブスクライブ API には、Java パブリッシュ/サブスクライブクライアント用の同等のメソッドを実装する protobuf JAR ファイルが含まれています。

パブリッシュ/サブスクライブクライアント接続は、そのウィンドウのスキーマを使用して 1 つのウィンドウとイベントを交換します。したがって、protobuf 対応のクライアント接続では、**.proto** ファイルのメッセージブロックで定義されているように、単一の protobuf 固定メッセージ型を使用します。Google プロトコルバッファをサポートしているライブラリは、メッセージ定義を動的に解析するので、あらかじめコンパイルされたメッセージ固有のクラスは必要ありません。ただし、Java ライブラリは、**.proto** ファイルの代わりに **.desc** ファイルを使用します。このため、対応する **.desc** ファイルを生成するために、**.proto** ファイルで Google **protoc** コンパイラを実行する必要があります。

C クライアントの場合、**.proto** ファイルの名前と囲まれたメッセージは、両方とも `C_dfESPpubsubInitProtobuff()`呼び出しで Google プロトコルバッファをサポートするライブラリに渡されます。この呼び出しは、protobuf オブジェクトインスタンスを返します。このインスタンスは、その後、クライアントによってすべての後続の protobuf 呼び出しに渡されます。このインスタンスは protobuf メッセージ定義に固有です。したがって、特定のウィンドウへのクライアント接続がアップしている限り有効です。クライアントが停止して再起動すると、新しい protobuf オブジェクトインスタンスを取得する必要があります。

Java クライアントの場合、プロセスは少し異なります。クライアントは `dfESPprotobuff` オブジェクトのインスタンスを作成し、その `init()`メソッドを呼び出します。その後の protobuf 呼び出しは、このオ

プロジェクトのメソッドを使用して行われ、C++ protobuf オブジェクトで説明されているのと同じ有効範囲が適用されます。

バイナリイベントブロックと protobuf との間の変換は、protobuf メッセージ定義内のフィールドを、関連するパブリッシュ/サブスクライブウィンドウのスキーマ内のフィールドに一致させることによって行われます。protobuf メッセージ定義とウィンドウスキーマが互換性があることを確認してください。protobuf メッセージ定義にオプションのフィールドが含まれている場合は、それらがウィンドウスキーマに含まれていることを確認してください。受信した protobuf メッセージにオプションのフィールドがない場合、イベントの対応するフィールドはヌルに設定されます。逆に、protobuf を構築し、イベントのフィールドにヌルが含まれている場合、対応する protobuf フィールドは設定されていないため、**.proto** ファイルでオプションとして定義する必要があります。

次のデータ型マッピングはサポートされていません。

表 65 イベントストリームプロセッサのデータ型から Google Protocol Buffer のデータ型へのマッピング

イベントストリームプロセッサのデータ型	Google プロトコルバッファデータタイプ
BINARY	TYPE_BYTES
DATE	TYPE_INT64
DOUBLE	TYPE_DOUBLE TYPE_FLOAT
INT32	TYPE_INT32 TYPE_UINT32 TYPE_FIXED32 TYPE_SFIXED32 TYPE_SINT32 TYPE_ENUM
INT64	TYPE_INT64 TYPE_UINT64 TYPE_FIXED64 TYPE_SFIXED64 TYPE_SINT64
STAMP	TYPE_INT64
STRING	TYPE_STRING

重要 次のデータ型はサポートされていません。

- RSTRING

■ ARRAY(*)

プロトコルバッファーマッセージ内のネストされたフィールドと繰り返しフィールドをイベントブロックに変換する

それらがサポートされている場合は、protobuf のメッセージフィールドを繰り返すことができます。TYPE_MESSAGE のメッセージフィールドはネストすることができ、場合によっては繰り返すこともできます。protobuf メッセージをイベントブロックに変換する際には、次のポリシーに従って、これらのすべてのケースがサポートされます。

- ネストされたメッセージを含む protobuf メッセージは、対応するスキーマが protobuf メッセージの平坦な表現であることを必要とします。たとえば、最初のメッセージが 4 つのフィールドを持つネストされたメッセージで、2 つ目がネストされていない、3 つ目が 2 つのフィールドを持つネストされたメッセージである 3 つのフィールドを含む protobuf メッセージは、 $4 + 1 + 2 = 7$ フィールドのスキーマを必要とします。ネストの深さは制限されません。
- 単一の protobuf メッセージは、ネストされたメッセージフィールドが繰り返されない限り、単一のイベントを含むイベントブロックに常に変換されます。
- protobuf メッセージが繰り返される非メッセージタイプのフィールドを持つ場合、そのフィールドのすべてのエレメントは、イベントのカンマで区切られた単一の文字列フィールドに集められます。このため、protobuf メッセージの繰り返しフィールドに対応するスキーマフィールドは、protobuf メッセージのフィールドタイプに関係なく、タイプ ESP_UTF8STR でなければなりません。
- 繰り返されるネストされたメッセージフィールドを含む protobuf メッセージは、常に複数のイベントを含むイベントブロックに変換されます。反復されるすべてのネストされたメッセージフィールド内の各エレメントに対して 1 つのイベントがあります。

イベントブロックをプロトコルバッファーマッセージに変換

イベントブロックを protobuf に変換することは、protobuf 内のネストされたフィールドと繰り返しフィールドをイベントブロックに変換することと概念的には似ていますが、プロセスにはより多くのコードが必要です。イベントブロック内のすべてのイベントは、別々の protobuf メッセージに変換されます。このため、C_dfESPeBToProtobuff() ライブラリ呼び出しは、イベント・ブロック内のどのイベントを変換するかを示す索引パラメーターをとります。イベントブロック内のすべてのイベントに対して、ライブラリをループで呼び出す必要があります。

変換により、生成された protobuf メッセージのネストされたフィールドが正しくロードされます。イベントブロックは繰り返しフィールドをサポートしていないため、結果の protobuf メッセージの繰り返しフィールドには 1 つのエレメントしか含まれていません。

注: protobuf 変換へのイベントブロックは、イベント演算コードが protobuf メッセージにコピーされないため、Insert 演算コードを持つイベントのみをサポートします。protobuf からイベントブロックへの変換では、C C_dfESPpubsubInitProtobuff()関数または Java の init()関数で指定された演算コードを使用します。protobufs がコネクタまたはアダプターによって呼び出される場合、演算コードは、コネクタまたはアダプターが Upsert を使用するように構成されていない限り Insert です。

Google プロトコルバッファの転送のサポート

次のメッセージバスに関連付けられているコネクタとアダプターを使用すると、Google プロトコルバッファのサポートが利用できます。

- IBM WebSphere MQ
- RabbitMQ
- Solace
- Tibco/RV
- Kafka

これらのコネクタとアダプターは、バイナリイベントブロックではなく、メッセージバスを介して protobuf の転送をサポートします。これにより、パブリッシュ/サブスクライブ API を使用せずに、サードパーティのパブリッシャーまたはサブスクライバーがメッセージバスに接続し、エンジンと protobuf を交換することができます。protobuf メッセージ形式とウィンドウスキーマは互換性がなければなりません。

コネクタまたはアダプターは、**protofile** および **protomsg** パラメーターを介して **.proto** ファイルおよびメッセージ名の構成を必要とします。コネクタは、Google プロトコルバッファをサポートする SAS Event Stream Processing ライブラリを使用して、protobuf をイベントブロックとの間で変換します。さらに、C および Java Solace パブリッシュ/サブスクライブクライアントは、**solace.cfg** クライアント構成ファイルで構成されている場合、Google プロトコルバッファもサポートします。同様に、**rabbitmq.cfg** または **kafka.cfg** クライアント構成ファイルで C RabbitMQ および Kafka パブリッシュ/サブスクライブクライアントが Google プロトコルバッファをサポートするように構成されている場合、C RabbitMQ および Kafka パブリッシュ/サブスクライブクライアントもこれらをサポートします。protobuf 対応のクライアントパブリッシャーは、イベントブロックを protobuf に変換し、メッセージバスを介して、Google プロトコルバッファのサードパーティコンシューマーに転送します。同様に、protobuf 対応のクライアントサブスクライバーは、メッセージバスから protobuf を受信し、それをイベントブロックに変換します。

JSON メッセージングのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート

概要

SAS Event Stream Processing では、JSON メッセージングをサポートする C ライブラリが提供されます。ライブラリは、バイナリ形式のイベントブロックとシリアル化された JSON メッセージの間の変換メソッドを提供します。

JSON メッセージをイベントストリーム処理サーバーと交換するには、標準パブリッシュ/サブスクライブ API を使用するパブリッシュ/サブスクライブクライアントは、`C_dfESPpubsubInitJson()` を呼び出して JSON をサポートするライブラリをロードできます。JSON 形式のソースデータを持つパブリッシュクライアントは、`C_dfESPjsonToEb()` を呼び出して、バイナリ形式のイベントブロックを作成できます。その後、`C_dfESPpublisherInject()` を呼び出すことができます。

同様に、サブスクライバクライアントは、受け取ったイベントブロックを JSON メッセージハンドラに渡す前に `C_dfESPebToJson()` を呼び出して JSON メッセージに変換できます。

注: パブリッシュ/サブスクライブ接続を処理するイベントストリームのサーバー側では、JSON メッセージはサポートされません。イベントブロックはバイナリ形式でのみ送受信し続けます。

パブリッシュ/サブスクライブクライアント接続は、そのウィンドウのスキーマを使用して 1 つのウィンドウとイベントを交換します。これに対応して、JSON 対応のクライアント接続は、固定された JSON スキーマとメッセージを交換します。ただし、このスキーマの静的な定義はありません。JSON メッセージと関連ウィンドウスキーマの間のスキーマの不一致は、実行時にのみ検出されます。

`C_dfESPpubsubInitJson()` コールは、JSON オブジェクトインスタンスを返します。このインスタンスは、その後のすべての JSON 呼び出しでクライアントによって渡されます。このオブジェクトインスタンスは、特定のウィンドウへのクライアント接続が起動している間のみ有効です。クライアントが停止して Restart すると、新しい JSON オブジェクトインスタンスを取得する必要があります。

基本的に、単一の JSON メッセージは単一のイベントにマッピングされます。ただし、JSON メッセージ内に複数のイベントを含めることができます。

JSON メッセージのネストされたフィールドをイベントブロックに変換する

ウィンドウスキーマは、JSON イベントスキーマのフラット化された表現でなければなりません。ここで、ウィンドウフィールド名は、ネストされた JSON タグ名の連結をアンダースコアで区切ったものです。入力 JSON に、ソースウィンドウスキーマに意図的に欠けているフィールドがあり、無視す

必要がある場合は、イベントブロックを作成する前に `C_dfESPIgnoreMissingSchemaFields()` メソッドを呼び出します。これにより、ライブラリが `ERROR` をログに記録することが防止されます。

たとえば、バイトオーダーのエンディアンが異なる場合でも、JSON イベントスキーマ内では、配列とオブジェクトの無制限のネストがサポートされています。

JSON イベントに配列フィールドが含まれている場合、対応する ESP ウィンドウフィールドのタイプは次のとおりです。

- `ESP_UTF8STR`: すべての JSON タイプをサポートしています。これは、JSON 配列を、配列の値の文字列バージョンを含む 1 つのコンマ区切りの文字列に変換します。
- `ESP_ARRAY_I32`: JSON の Boolean 配列のみをサポートしています。
- `ESP_ARRAY_I64`: JSON の整数配列と JSON のブール配列をサポートしています。
- `ESP_ARRAY_DBL`: JSON の実在する配列をサポートします。

JSON イベントから構築されたイベントには常に Insert 演算コードがあります。例外は、JSON イベントに `opcode` という名前のフィールドが含まれている場合です。その場合、そのフィールドの値はイベント演算コードを設定するために使用されます。他の JSON フィールドがソースウィンドウスキーマのフィールドと一致しない場合、注入操作は失敗します。

表 66 JSON イベントの演算コードフィールドの有効な値

値	演算コード
i I	Insert
u U	Update
d D	Delete
p P	Upsert
s S	Safe delete

デフォルトでは、イベントブロックは `type= normal` です。イベントブロック配列内のイベントが追加の配列内に含まれている場合(つまり、追加のかつこで囲まれている場合)、イベントブロックは `type= transactional`。

設定された部分文字列を含まない JSON 値を除外するように JSON ライブラリを設定することができます。この場合、対応するイベントは静かにドロップされます。このようなフィルタリングを有効にするには、`matchsubstrings` パラメーターを設定し、カンマで区切られた **key:substring** ペアの文字列を指定します。たとえば、`"foo:bar"` その値に `"bar"` を含まない JSON キー `"foo"` がイベントストリーム処理イベントを生成しないことを意味します。キーごとに複数の部分文字列を設定する場合、入力 JSON データには、イベントを生成するために構成された部分文字列のうちの 1 つのみが含まれている必要があります。

JSON フィールド(またはフィールドの組み合わせ)をソースウィンドウのキーとして簡単に使用できない場合は、次のキーフィールドのいずれかまたは両方をソースウィンドウスキーマに追加します。

"eventindex*:int64,adapterindex*:文字列"

ソースウィンドウスキーマに存在する場合、ライブラリは次のようにこれらのフィールドに入力します。

- *eventindex*: イベントごとにインクリメントされる 64 ビットの整数値。プロセス空間内の複数のライブラリにまたがって一意であることが保証されています。
- *adapterindex*: 異なるプロセス空間で実行されているライブラリのインスタンスに対して一意の GUID 文字列。

これらの値を組み合わせることにより、異なるプロセスのライブラリの複数のユーザーが、キーを複製することなくイベントを単一の Source ウィンドウに挿入できます。

注入されたすべてのイベントに静的な JSON 値を含める必要がある場合は、`C_dfESpAddStaticJson()` メソッドに渡します。後続のすべてのイベントには、その JSON から構築されたフィールドが含まれます。

イベントブロックを JSON メッセージに変換する

イベントから作成されたすべての JSON イベントには、opcode フィールドが含まれています。有効な値は、表 66 にリストされています。

入力はイベントブロックなので、結果として得られる JSON メッセージは常にルートオブジェクトとして配列を持ちます。各配列エントリは単一のイベントを表します。

データ変数型 STAMP、DATE および MONEY は、フィールド値の CSV 表現を含む JSON 文字列に変換されます。

JSON メッセージの転送のサポート

JSON メッセージングのサポートは、次のメッセージバスに関連付けられたコネクタとアダプターを使用すると利用できます。

- IBM WebSphere MQ
- RabbitMQ
- Solace
- Tibco/RV
- Kafka

これらのコネクタとアダプターは、バイナリイベントブロックではなく、メッセージバスを介して JSON エンコードされたメッセージの転送をサポートします。これにより、サードパーティのパブリッシャーまたはサブスクライバーは、パブリッシュ/サブスクライブ API を使用せずに、メッセージバスに接続し、JSON メッセージをエンジンと交換できます。

メッセージ形式構成は必要ありません。JSON スキーマとウィンドウスキーマが互換性がない場合、JSON をイベントブロックに変換するパブリッシャーは、イベントブロックが挿入されると失敗しま

す。コネクタは、JSON 変換をサポートする SAS Event Stream Processing ライブラリを使用して、JSON をイベントブロックとの間で変換します。

RabbitMQ、Solace Systems、および Kafka パブリッシュ/サブスクライブクライアントは、**rabbitmq.cfg**、**solace.cfg**、または **kafka.cfg** クライアント設定ファイルで JSON をサポートするように設定されている場合、JSON をサポートします。JSON 対応クライアントパブリッシャーは、イベントブロックを JSON メッセージに変換して、メッセージバスを介して、JSON メッセージのサードパーティコンシューマーに転送します。同様に、JSON 対応クライアントのサブスクライバーは、メッセージバスから JSON メッセージを受け取り、それをイベントブロックに変換します。

Apache Avro メッセージのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート

概要

SAS Event Stream Processing は、Apache Avro メッセージをサポートするための C ライブラリを提供します。このライブラリは、バイナリ形式のイベントブロックをシリアル化された Apache Avro メッセージに変換するメソッドと、シリアル化された Apache Avro メッセージをバイナリ形式のイベントブロックに変換するメソッドを含んでいます。このライブラリは Linux で利用できます。スキーマレジストリが必要です。[libserde](#) でサポートされている任意のシリアル化形式がサポートされています。

Apache Avro メッセージをイベントストリーム処理サーバーと交換するには、標準パブリッシュ/サブスクライブ API を使用するパブリッシュ/サブスクライブクライアントは、[C_dfESPpubsubInitAvro\(\)](#) を呼び出して Apache Avro をサポートするライブラリをロードできます。次に、Apache Avro フォーマットのソースデータを持つパブリッシャークライアントは [C_dfESPavroToEb\(\)](#) を呼び出してバイナリ形式でイベントブロックを作成し、[C_dfESPpublisherInject\(\)](#) を呼び出してパブリッシュできます。

同様に、サブスクライバークライアントは、受け取ったイベントブロックを Apache Avro メッセージハンドラに渡す前に、[C_dfESPebToAvro\(\)](#) を呼び出して Apache Avro メッセージに変換できます。

注: パブリッシュ/サブスクライブ接続を処理するイベントストリームのサーバー側では、Apache Avro メッセージはサポートされません。イベントブロックはバイナリ形式でのみ送受信し続けます。

パブリッシュ/サブスクライブクライアント接続は、そのウィンドウのスキーマを使用して 1 つのウィンドウとイベントを交換します。しかし、Apache Avro メッセージには可変スキーマが含まれているため、Apache Avro 対応のクライアント接続はプロジェクトベースでメッセージを交換します。Apache Avro スキーマとウィンドウスキーマの間で共通のフィールドが転送されます。その他は NULL またはデフォルト値のままです。一致しなかったフィールドごとに対応するログメッセージが生成されます。

[C_dfESPpubsubInitAvro\(\)](#) 呼び出しは、Apache Avro オブジェクトインスタンスを返します。その後、このインスタンスはクライアントによって、その後のすべての Apache Avro 呼び出しで渡されます。このインスタンスは、特定のウィンドウへのクライアント接続が起動している間のみ有効です。クラ

イアントが停止して再起動すると、新しい Apache Avro オブジェクトインスタンスを取得する必要があります。

サブスクライバーのサポート

表 67 SAS Event Stream Processing サブスクライバーから Apache Avro データ型へのマッピング

SAS Event Stream Processing データ型	Apache Avro データ型
ESP_INT32	AVRO_INT
ESP_INT64	AVRO_LONG
ESP_DOUBLE	AVRO_DOUBLE
ESP_DATETIME	dateFormat が構成されている場合は AVRO_STRING、それ以外の場合は AVRO_LONG。
ESP_TIMESTAMP	dateFormat が構成されている場合は AVRO_STRING、それ以外の場合は AVRO_LONG。
ESP_BINARY	AVRO_BYTES
ESP_RUTF8STR	AVRO_STRING
ESP_UTF8STR	AVRO_STRING
ESP_ARRAY_I32	AVRO_INT の AVRO_ARRAY
ESP_ARRAY_I64	AVRO_LONG の AVRO_ARRAY
ESP_ARRAY_DBL	AVRO_DOUBLE の AVRO_ARRAY
ESP_MONEY	サポートされていません

注: ESP null 値は、AVRO_UNION 型の null ブランチに書き込まれます。

パブリッシャーのサポート

表 68 Apache Avro から SAS Event Stream Processing へのパブリッシャーデータ型マッピング

Apache Avro データ型	SAS Event Stream Processing データ型
AVRO_STRING	ESP_UTF8STR または ESP_RUTF8STR。有効な CSV の場合は、他の ESP 型。
AVRO_BYTES(論理 10 進型のみ)	ESP_MONEY または ESP_DOUBLE(AVRO 論理 10 進数の精度が 15 より大きい場合、ESP_DOUBLE にパブリッシュすると余分な精度が失われます)。
AVRO_BYTES(論理 10 進数を除く)	ESP_BINARY
AVRO_INT32	ESP_DOUBLE または ESP_INT32 または ESP_INT64 または ESP_TIMESTAMP または ESP_DATETIME
AVRO_INT64	ESP_DOUBLE または ESP_INT32(大きさが 32 ビット整数に収まる場合)または ESP_INT64 または ESP_TIMESTAMP または ESP_DATETIME
AVRO_DOUBLE	ESP_DOUBLE または ESP_INT32(大きさが 32 ビット整数に収まる場合)または ESP_INT64(整数の場合)または ESP_TIMESTAMP (整数の場合)または ESP_DATETIME (整数の場合)
AVRO_BOOLEAN	ESP_DOUBLE または ESP_INT32 または ESP_INT64 または ESP_TIMESTAMP または ESP_DATETIME
AVRO_MAP	任意の ESP データ型において、マップキーに一致するソースウィンドウフィールド型がマップ値の型と互換性があると仮定
AVRO_ENUM	ESP_UTF8STR または ESP_RUTF8STR
AVRO_INT32 の AVRO_ARRAY	ESP_ARRAY_I32
AVRO_INT64 の AVRO_ARRAY	ESP_ARRAY_I64
AVRO_DOUBLE の AVRO_ARRAY	ESP_ARRAY_DBL
AVRO_NULL	任意の ESP データ型

Apache Avro データ型	SAS Event Stream Processing データ型
AVRO_FIXED	サポートされていません
AVRO_FLOAT	サポートされていません

表 69 Apache Avro データ型に対する条件付きパブリッシャーのサポート

Apache Avro データ型	パブリッシャーによるサポートがある場合
AVRO_RECORD	それが受信メッセージの基本の型である場合、メッセージは一意の ESP イベントとしてパブリッシュされるか、別の AVRO_RECORD または AVRO_UNION の現在のブランチ内にネストされます。
AVRO_ARRAY	AVRO_ARRAY の各エントリが、ESP で互換性のある配列型を持つ AVRO 型である場合。この場合、ソースウィンドウのフィールド名は AVRO スキーマの AVRO_ARRAY に一致する必要があります。また、ソースウィンドウのフィールド型は、対応する ESP 配列型と一致する必要があります。 AVRO_ARRAY 内の各エントリが AVRO_RECORD である場合。この場合、ソースウィンドウのフィールド名は、AVRO スキーマの AVRO_ARRAY にネストされた AVRO_RECORD フィールドに一致する必要があります。また、ソースウィンドウのフィールド型は、対応する ESP 配列型または ESP_UTF8STR のいずれかに一致する必要があります。 ESP_UTF8STR の場合、配列内のすべてのレコードのそのフィールドの値は、対応する ESP CSV 表現に変換され、ESP 文字列フィールドのカンマ区切り文字列に追加されます。 AVRO_ARRAY の各エントリが、ESP に互換性のある配列型を持たない AVRO 型である場合、SAS Event Stream Processing で配列の JSON 表現を文字列として記述するには、次の注意事項を参照してください。
AVRO_UNION	AVRO_RECORD 内の場合(この場合、抽出された値は現在のブランチによって決定されます)。

注: 参照される型が AVRO_RECORD、AVRO_ARRAY、または AVRO_MAP の場合、AVRO_RECORD フィールドまたは AVRO_MAP 値の JSON 表現を記述することができます。参照されるキーはソースウィンドウフィールドの名前と一致する必要があり、ソースウィンドウフィールド型は ESP_UTF8STR または ESP_RUTF8STR である必要があります。

Apache Avro メッセージのイベントブロックへの変換

ウィンドウスキーマは、Apache Avro メッセージスキーマ内の 1 つ以上のフィールドをフラットに表現したものでなければなりません。ウィンドウフィールド名は、ネストされた Apache Avro フィールド名をアンダースコアで区切って連結したものです。Apache Avro スキーマの JSON 表現を使用して、ウィンドウスキーマのフィールド名を派生させます。

必要に応じて、パブリッシャーの "debug" レベルのログ記録を有効にして、受信したメッセージごとに Apache Avro スキーマの JSON 表現を記録できます。

ウィンドウフィールド名を構築するには、Avro スキーマからのキーのネストされた値を連結します。キーは、AVRO_RECORD フィールドの name キーまたは AVRO_MAP キーのいずれかから抽出される必要があります。AVRO_MAP が AVRO_ARRAY 内にネストされている場合、AVRO_MAP キーは参照できません。AVRO_RECORD フィールドの name キーは、AVRO_RECORD が AVRO_MAP 内にネストされている場合、参照できません。

たとえば、次のスキーマを考えてみましょう。

```
{
  "type": "record",
  "name": "EnhancedEvent",
  "namespace": "com.sas.mkt.kafka.domain.events",
  "fields": [
    {
      "name": "impression",
      "type": [
        "null",
        {
          "type": "record",
          "name": "Impression",
          "namespace": "com.sas.mkt.kafka.domain.common",
          "fields": [
            {
              "name": "controlGroup",
              "type": {
                "type": "string",
                "avro.java.string": "String"
              }
            },
            {
              "name": "creativeId",
              "type": {
                "type": "string",
                "avro.java.string": "String"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

creativeId キーに対応するウィンドウスキーマフィールド名は次のとおりです。

impression_creativeId

Apache Avro メッセージスキーマ内では、無制限のネストがサポートされています。

Apache Avro スキーマに配列フィールドが含まれていて、対応する ESP スキーマフィールド型が ESP_UTF8STR または ESP_RUTF8STR の場合、配列内のすべての要素がイベント内の単一のカンマ区切り文字列フィールドに集められます。

Apache Avro ライブラリが別のデフォルトの演算コードで初期化されていない限り、Apache Avro メッセージから作成されたイベントには常に Insert 演算コードがあります。この初期化は、Kafka パブリッシャーコネクタまたはアダプター上で publishwithupsert パラメーターを設定することで実現できます。Apache Avro メッセージに opcode という名前のフィールドが含まれている場合は例外です。その場合、そのフィールドの値はイベント演算コードを設定するために使用されます。

表 70 Apache Avro イベントの演算コードフィールドの有効な値

値	演算コード
i I	Insert
u U	Update
d D	Delete
p P	Upsert
s S	Safe delete

イベントブロックには type= normal があります。Apache Avro フィールド(またはフィールドの組み合わせ)をソースウィンドウのキーとして簡単に使用できない場合は、次のキーフィールドをソースウィンドウスキーマに追加します。

"eventindex*:int64"

ソースウィンドウスキーマに存在する場合、ライブラリは次のようにこのフィールドに入力します。

表 71 ソースウィンドウスキーマのキーフィールド

フィールド	説明
eventindex	イベントごとに増分される 64 ビットの原子整数。プロセス空間内のライブラリの複数のインスタンスにわたって一意であることが保証されています。

イベントブロックを Apache Avro メッセージに変換

イベントブロックから Apache Avro メッセージを作成する場合、含まれる Apache Avro スキーマは次のいずれかです。

- サブスクライブされたウィンドウスキーマ。これはデフォルト値で、デフォルトで opcode フィールドが含まれています。(有効な値は前のテーブルにリストされています。)起動時に、このスキーマは構成済みの Apache Avro スキーマレジストリに登録されます。デフォルトでは、スキーマの登録に使用される名前は **window_schema** です。`C_dfESPpubsubInitAvro()`関数の `schemaName` パラメーターが `null` でない場合、スキーマはそのパラメーターの値を使用して登録されます。
- `null` でない場合、Apache Avro スキーマは、`C_dfESPpubsubInitAvro()`関数 `schemaDef` パラメーターに渡されます。開始時に、このスキーマは、`C_dfESPpubsubInitAvro()`関数の `schemaName` パラメーターで渡される名前を使用して、構成済みの Apache Avro スキーマレジストリに登録されます。
- Apache Avro スキーマは、`C_dfESPpubsubInitAvro()`関数の `schemaName` パラメーターで渡される名前を使用して、設定済みの Apache Avro スキーマレジストリから取得されます。

注: Confluent Platform スキーマレジストリは、現在サポートされている唯一のスキーマレジストリです。

イベントブロック内のすべてのイベントに対して 1 つの Apache Avro メッセージが生成されます。

データ変数型 **MONEY** はサポートされていません。ターゲットの Apache Avro タイプに応じて、データ変数型 **STAMP** と **DATE** は次のいずれかです。

- 64 ビット整数としてコピー
- フィールド値の CSV 表現を含む文字列に変換

Avro メッセージの転送のサポート

Apache Avro メッセージのトランスポートのサポートは、Kafka コネクタまたはアダプター、Kinesis コネクタまたはアダプター、または Kafka トランスポートが有効になっている別の C アダプターを使用する場合に利用できます。これらのアダプターは、ESP サーバーへの直接接続ではなく、メッセージバスを介した Apache Avro エンコードメッセージの転送をサポートします。

このトランスポートサポートにより、サードパーティのパブリッシャーまたはサブスクライバーは、パブリッシュ/サブスクライブ API を使用せずにメッセージバスに接続し、Apache Avro メッセージをエンジンと交換できるようになります。メッセージ形式構成は必要ありません。これらのアダプターは、前述の Apache Avro 変換をサポートする SAS Event Stream Processing ライブラリを使用して、Apache Avro とイベントブロック間の変換を行います。

Kafka アダプターまたはコネクタは、コネクタまたはアダプター設定で Apache Avro 変換が有効になっています。詳細については、[“Using the Kafka Connector and Adapter” \(SAS Event Stream Processing: Connectors and Adapters\)](#)を参照してください。

Kinesis アダプターまたはコネクタは、コネクタまたはアダプター設定で Apache Avro 変換が有効になっています。詳細については、“[Using the Kinesis Connector and Adapter](#)” (*SAS Event Stream Processing: Connectors and Adapters*)を参照してください。

Kafka トランスポートを使用するその他の C アダプターは、**kafka.cfg** クライアントトランスポート設定ファイルで Apache Avro 変換が有効になっています。

XML メッセージングのパブリッシュ/サブスクライブ API サポート

SAS Event Stream Processing では、XML メッセージングをサポートする C ライブラリが提供されます。このライブラリは、以前に説明した JSON メッセージングライブラリに似ています。次の API 関数を提供します。

- `C_dfESPpubsubInitXml()`
- `C_dfESPxmlToEb()`
- `C_dfESPebToXml()`
- `C_dfESPaddStaticXml()`
- `C_dfESPignoreMissingSchemaFields()`

これらの関数は、JSON ライブラリの対応する JSON 関数と同じ操作を実行します。

重要 次のデータ型はサポートされていません。

- RSTRING
- BLOB (バイナリラージオブジェクト)
- ARRAY(*)